




Procédure Partage de fichier

Dans un premier temps, il faut créer un dossier qu'on va appeler « partage1 ».



Ensuite clique droit puis propriétés et cliquer sur l'onglet partage et partage avancé. Prochaine étape, cliquer sur partager ce dossier



Une fois la case « Partager ce dossier » validé, se rendre dans autorisations

Partage avancé

☒ Partager ce dossier

Paramètres

Nom du partage :
partage1

Ajouter Supprimer

Limiter le nombre d'utilisateurs simultanés à : 16777

Commentaires :

Autorisations Mise en cache

OK Annuler Appliquer

Autorisations pour partage1

Autorisations du partage

Noms de groupes ou d'utilisateurs :

Tout le monde

Ajouter... Supprimer

Autorisations pour Tout le monde

	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☐	☐
Modifier	☐	☐
Lecture	☒	☐

[Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations](#)

OK Annuler Appliquer

Ajouter le groupe Administrateur en cliquant sur ajouter puis cocher les droits à attribuer

Noms multiples trouvés

Plusieurs objets correspondent au nom admini. Sélectionnez un ou plusieurs noms dans la liste, ou retapez le nom.

Noms correspondants :

Nom	Nom d'ouverture	Adresse de mess...	Description	Dossier
Administrateur	Administrateur		Compte d'utilisat...	ief2.lan/Users
Administrateurs	Administrateurs			ief2.lan/Builti...
Administrateur...	Administrateurs c...		Les membres de ...	ief2.lan/Users
Administrateur...	Administrateurs c...		Les membres de ...	ief2.lan/Users
Administrateur...	Administrateurs d...		Administrateurs d...	ief2.lan/Users
Administrateur...	Administrateurs d...		Administrateurs d...	ief2.lan/Users
Administrateur...	Administrateurs ...			ief2.lan/Builti...

OK Annuler

Autorisations pour Administrateurs de l'entreprise

	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☒	☐
Modifier	☒	☐
Lecture	☒	☐



[Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations](#)

OK Annuler Appliquer

ATTENTION : Il faut répéter la même étape pour les autres que vous souhaitez ajouter en changeant les droits en fonction du groupe.



ETAPE 2 : Nous devons ensuite paramétrer la deuxième barrière liée à la sécurité

Se rendre dans sécurité puis cliquer sur désactiver l'héritage et « supprimer toutes les autorisations héritées de cet objet



Désormais, il est possible d'ajouter des autorisations

Nous allons autoriser le groupe administrateur



Noms multiples trouvés

Plusieurs objets correspondent au nom admin. Sélectionnez un ou plusieurs noms dans la liste, ou retapez le nom.

Noms correspondants :

Nom	Nom d'ouverture d...	Adresse de messa...	Description	Dossier
Administrateur	Administrateur		Compte d'utilisateu...	ief2i.lan/Users
Administrateurs	Administrateurs			ief2i.lan/Builtin
Administrateurs ...	Administrateurs clés		Les membres de c...	ief2i.lan/Users
Administrateurs ...	Administrateurs clé...		Les membres de c...	ief2i.lan/Users
Administrateurs ...	Administrateurs de ...		Administrateurs dé...	ief2i.lan/Users
Administrateurs ...	Administrateurs du ...		Administrateurs dé...	ief2i.lan/Users
Administrateurs ...	Administrateurs Hy...			ief2i.lan/Builtin
Admins du dom...	Admins du domaine		Administrateurs dé...	ief2i.lan/Users

OK


Annuler


Ajouter toutes les autorisations au groupe Admin

Autorisations pour Administrateurs de l'entreprise	Autoriser	Refuser	
Contrôle total	☒	☐	^
Modification	☒	☐	
Lecture et exécution	☒	☐	
Affichage du contenu du dossier	☒	☐	
Lecture	☒	☐	v

Recommencer les étapes pour les autres groupes

Nous allons vérifier que le partage fonctionne. Il faut se connecter avec un utilisateur d'un des groupes ajoutés précédemment. Se rendre dans l'explorateur de fichier puis saisir l'ip du serveur en ajoutant \\





PROCEDURE MAPAGE LECTEUR RESEAU

Utiliser la commande ci-dessous pour faire pointer un lecteur réseau vers Partage1

```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.2006]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.


C:\Users\dev1>net use K: \\10.10.10.1\Partage1
L'erreur système 85 s'est produite.

Nom de périphérique local déjà utilisé.


C:\Users\dev1>net use L: \\10.10.10.1\Partage1
La commande s'est terminée correctement.


C:\Users\dev1>
```


On peut constater en revenant sur l'explorateur des fichiers que Lecteur est bien présent






Nous allons connecter ce lecteur via GPO





Saisir le nom de la GPO souhaitée







Saisir le chemin et choisir le nom ainsi que la lettre du lecteur

Mise en place des Quotas

Sélectionner nouveau partage et Partage SMB avancé



Choisir un nom de partage

Assistant Nouveau partage

Indiquer le nom de partage

Sélectionner un profil
Emplacement du partage
Nom de partage
Autres paramètres
Autorisations
Propriétés de gestion
Quota
Confirmation
Résultats

Nom du partage :

Description du partage :

Chemin d'accès local au partage :
i Si le dossier n'existe pas, il est créé.

Chemin d'accès distant au partage :

< Précédent Suivant > Créer Annuler

Désactiver l'héritage et ajouter les groupes en appliquant les droits

Paramètres de sécurité avancés pour partage2

Nom : C:\Shares\partage2

Propriétaire : Administrateurs (IEF2\Administrateurs) [Modifier](#)

Autorisations **Partage** Audit Accès effectif

Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).

Entrées d'autorisations :

Type	Principal	Accès	Hérité de	S'applique à
Autori...	Système	Contrôle total	C\	Ce dossier, les sous-dossiers et le...
Autori...	Administrateurs (IEF2\Administr...	Contrôle total	C\	Ce dossier, les sous-dossiers et le...
Autori...	Utilisateurs (IEF2\Utilisateurs)	Lecture et exécution	C\	Ce dossier, les sous-dossiers et le...
Autori...	Utilisateurs (IEF2\Utilisateurs)	Spéciale	C\	Ce dossier et les sous-dossiers
Autori...	CREATEUR PROPRIETAIRE	Contrôle total	C\	Les sous-dossiers et les fichiers se...

Ajouter Supprimer Afficher

Désactiver l'héritage

☐ Remplacer toutes les entrées d'autorisation des objets enfants par des entrées d'autorisation pouvant être héritées de cet objet

OK Annuler Appliquer

Fixer la limite de stockage comme bon vous semble, ici 10 GO

Assistant Nouveau partage

Appliquer le quota à un dossier ou un volume

Sélectionner un profil

Emplacement du partage

Nom de partage

Autres paramètres

Autorisations

Propriétés de gestion

Quota

Confirmation

Résultats

☐ Ne pas appliquer de quota

☒ Appliquer un quota basé sur le modèle :

Limite étendue de 250 Mo

Limite de 2 Go

Limite de 5 Go

Limite de 10 Go

Analyser l'utilisation de volume de 3 To

Analyser l'utilisation de volume de 5 To

Analyser l'utilisation de volume de 10 To

Résumé du modèle :

Nom du modèle : Limite de 10 Go

Limite : 10,0 Go Inconditionnel

Seuils de notification : 3

- 85 % - Adresse de messagerie
- 95 % - Événement, Adresse de messagerie
- 100 % - Événement, Adresse de messagerie

< Précédent

Suivant >

Créer

Annuler