Instalación del manejador Postgres

Ing. Fernando Arreola

Febrero, 2022

El presente documento busca orientar al alumno para llevar a cabo la instalción del manejador postgres en un ambiente Linux o Windows

Windows

La instalación es directa y vía interfaz gráfica, sólo se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Liga directa de descarga: https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads
- Revisar la ruta de instalación (Se sugiere C Archivos de programa)
- \blacksquare En la selección de componentes, evitar $Stack\ builder$
- Establecer la contraseña para el usuario postgres
- De ahí en adelante, dejar los valores por defecto que muestra la interfaz
- Abrir SQL Shell(psql). Al ingresar, podemos dar enter para que tome los valores por defecto para ingresar al manejador (Los cuales ya vimos en clase), sólo se debe introducir la contraseña.

```
SQL Shell (psql) - □ X

Server [localhost]:
Database [postgres]:
Port [5432]:
Username [postgres]:
Contraseña para usuario postgres:

■
```

Figura 1: Configuración para pruebas

Linux

La instalación es vía línea de comandos, se recomienda seguir los siguientes pasos:

- sudo apt-get update
- sudo apt-get upgrade
- sudo apt-get install postgresql postgresql-contrib
- ullet sudo su postgres
- psql postgres
- Asignar contraseña al usuario postgres
- Editar pg_hba.conf (Generalmente ubicado en /etc/postgresql/**/main en donde ** es la versión que instalaron)
- Reiniciar el servicio (service postgresql restart)

```
# Database administrative login by Unix domain socket
local
        all
                        postgres
                                                                trust
# TYPE DATABASE
                        USER
                                         ADDRESS
                                                                 METHOD
# "local" is for Unix domain socket connections only
local
        all
                        all
                                                                md5
# IPv4 local connections:
        all
                                        127.0.0.1/32
host
                        all
                                                                 md5
# IPv6 local connections:
        all
host
                                         ::1/128
                        all
                                                                 md5
# Allow replication connections from localhost, by a user with the
# replication privilege.
local
       replication
                        all
                                                                md5
        replication
                                        127.0.0.1/32
host
                        all
                                                                 md5
host
        replication
                        all
                                         ::1/128
                                                                 md5
```

Figura 2: Configuración del archivo pg_hba.conf