

Práctica de laboratorio: Uso compartido de una impresora en Windows 7 y Vista

Introducción

En esta práctica de laboratorio, compartirá una impresora, configurará la impresora en una computadora conectada en red e imprimirá una página de prueba desde la computadora remota.


Equipo recomendado

- Dos computadoras conectadas directamente o mediante un switch
- Windows 7 o Vista instalado en ambas computadoras
- Una impresora instalada en una de las computadoras


Parte 1: Windows 7

Paso 1: Compartir la impresora


 a. Inicie sesión en la computadora que está conectada a la impresora. Para acceder a las opciones de carpeta, haga clic en Panel de control > Opciones de carpeta. En la ficha Ver, anule la selección de Usar el Asistente para compartir (recomendado). Haga clic en Aceptar para continuar.



- b. Haga clic en Panel de control > Centro de redes y recursos compartidos > Cambiar configuración de uso compartido avanzado en el panel que se encuentra a la izquierda.
- c. En la pantalla Cambiar opciones de uso compartido para distintos perfiles de red, desplácese hacia abajo hasta Uso compartido con protección por contraseña para el perfil actual. Seleccione Desactivar el uso compartido con protección por contraseña y haga clic en Guardar cambios.




- d. Haga clic en Panel de control > Dispositivos e impresoras.
- e. Haga clic con el botón secundario del mouse en Impresora > Propiedades de impresora.
- f. En la ficha **Compartir**, seleccione **Compartir esta impresora**. Póngale el nombre **Impresora multifunción** a la nueva impresora compartida y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.




Paso 2: Agregar una impresora compartida


- a. Inicie sesión en la computadora que no está conectada a la impresora.
- b. Haga clic en Panel de control > Dispositivos e impresoras.
- c. En la ventana Dispositivos e impresoras, haga clic en Agregar una impresora.




d. Haga clic en Agregar una impresora de red, inalámbrica o Bluetooth.




e. Aparece la pantalla **Buscando las impresoras disponibles...**. Cuando se encuentren todas las impresoras, seleccione *Nombre de la impresora* en *Nombre del equipo* en la pantalla **Seleccionar una impresora** y haga clic en **Siguiente**.




f. Para encontrar una impresora por nombre o por dirección TCP/IP, seleccione La impresora deseada no está en la lista.




g. Haga clic en **Seleccionar una impresora compartida por nombre** y escriba \\nombredelequipo\impresora, donde *nombredelequipo* es el nombre de la computadora que está conectada a una impresora e *impresora* es el nombre de la impresora. Haga clic en **Siguiente**.



h. Si se le pide que instale controladores, haga clic en **Instalar controlador**.




i. Cuando aparezca la pantalla **Se agregó una impresora correctamente**, haga clic en **Siguiente** y el **Finalizar** para cerrar la ventana **Agregar impresoras**.



Paso 3: Imprimir una página de prueba


- a. En la ventana **Dispositivos e impresoras**, haga clic con el botón secundario del mouse en **Impresora > Propiedades de impresora**.
- b. En la ficha **General**, haga clic en **Imprimir página de prueba** para verificar que la impresora esté funcionando correctamente.




Parte 2: Windows Vista

Paso 1: Compartir la impresora


 a. Inicie sesión en la computadora que está conectada a la impresora. Para acceder a las opciones de carpeta, haga clic en Panel de control > Opciones de carpeta. En la ficha Ver, anule la selección de Usar el Asistente para compartir (recomendado) y haga clic en Aceptar para continuar.




 b. Haga clic en Panel de control > Centro de redes y recursos compartidos > Uso compartido con protección por contraseña. Seleccione Desactivar el uso compartido con protección por contraseña y haga clic en Aplicar.



- c. Haga clic en **Panel de control > Impresoras**. Haga clic con el botón secundario del mouse en la impresora y, luego, en **Propiedades**.
- d. En la ficha Compartir, haga clic en Cambiar opciones de uso compartido.




e. Seleccione **Compartir esta impresora**. Póngale el nombre **Ejemplo** a la nueva impresora compartida y haga clic en **Aceptar**.




Paso 2: Agregar una impresora compartida


a. Inicie sesión en la computadora que no está conectada a una impresora y haga clic en Panel de control
> Impresoras. Haga clic en Agregar una impresora.




b. En la pantalla **Agregar impresoras**, haga clic en **Agregar una impresora de red, inalámbrica o Bluetooth**.




c. Cuando se encuentran todas las impresoras, aparece la pantalla Seleccionar una impresora. Si la impresora deseada se muestra en la lista de búsqueda, seleccione *Impresora* en el *Nombre del equipo* y haga clic en Siguiente.



O bien, para encontrar una impresora por nombre o por dirección TCP/IP, seleccione **La impresora** deseada no está en la lista.



Seleccione el botón de radio **Seleccionar una impresora compartida por nombre** y escriba **\nombredelequipo\impresora**, donde *nombredelequipo* es el nombre de la computadora que está conectada a una impresora e *impresora* es el nombre de la impresora. Haga clic en **Siguiente**.



d. Si se le pide que instale controladores, haga clic en Instalar controlador.



e. Acepte la configuración predeterminada, haga clic en Siguiente y, a continuación, haga clic en Finalizar.

Paso 3: Imprimir una página de prueba

- a. Haga clic en Panel de control y doble clic en Impresoras.
- b. Haga clic con el botón secundario del mouse en Impresoras > Propiedades > Imprimir página de prueba.

