

Chames Edin Turki
ing 3 d

LAB02 : Configuration des Modes d'Accès Réseau sous VirtualBox


1 Préparation des VMs



2 Les modes d’accès réseau dans VirtualBox



3.2 Vérification et tests du mode NAT




machine	@ip	masque reseau
machine hote	192.168.56.1	255.255.255.0
vm1	10.0.2.15	255.255.255.0
vm2	10.0.2.15	255.255.255.0

7. Testez les connexions entre VMs, hôte et réseau Internet et complétez le tableau ci-dessous

source	destination	ping
machine hote	vms	non
vms	m.hote	oui
vm1	vm2	non
vms	internet(8.8.8.8	oui

4.1 Configuration du mode Bridge 8. Changez les modes d’accès réseau des deux machines VM1 et VM2 à "Accès par pont / Bridged Adapter"




4.2 Vérification et tests du mode Bridge 9. Déterminez l’adresse IP et le masque réseau de votre machine physique (hôte), de VM1 et VM2

machine	@ip	masque reseau
machine hote	192.168.56.1	255.255.255.0
vm1	192.168.110.153	255.255.255.0
vm2	192.168.110.236	255.255.255.0

10. Testez les connexions entre VMs, hôte et réseau Internet et complétez le tableau ci-dessous

source	destination	ping
machine hote	vms	oui
vms	m.hote	oui
vm1	vm2	oui
vms	internet(8.8.8.8	oui

5.1 Configuration du mode Internal Network



5.2 Vérification et tests du mode Internal Network

14. Déterminez l'adresse IP et le masque réseau de votre machine physique (hôte), de VM1 et VM2

machine	@ip	masque reseau
machine hote	192.168.56.1	255.255.255.0
vm1	10.10.10.2	255.255.255.0
vm2	10.10.10.3	255.255.255.0

15. Testez les connexions entre VMs, hôte et réseau Internet et complétez le tableau ci-dessous

source	destination	ping
machine hote	vms	non
vms	m.hote	oui
vm1	vm2	non
vms	internet(8.8.8.8	non


6.2 Vérification et tests du Host-Only

machine	@ip	masque reseau
machine hote	192.168.56.1	255.255.255.0
vm1	192.168.56.101	255.255.255.0
vm2	192.168.56.102	255.255.255.0


18. Testez les connexions entre VMs, hôte et réseau Internet et complétez le tableau ci-dessous

source	destination	ping
machine hote	vms	oui
vms	m.hote	oui
vm1	vm2	non
vms	internet(8.8.8.8	non

7.1 Installation Apache



21. Ouvrez le navigateur web sur l’adressse : "http ://localhost :80" (adresse : 127.0.0.1 , port 80) et vérifiez que Apache est bien installé. La page d’accueil Apche2 doit s’afficher




7.2 Accès distant au serveur web

— Est-ce que le serveur web est accessible depuis la machine hôte ? le réseau extérieur ? Que doit-on faire pour permettre l'accès à distance au serveur web ?

fermer VM3 et passer son réseau en Accès par pont .

— Changez le mode d'accès réseau de votre VM à "accès par pont /Bridged adapter) et redémarrez votre VM

— Sur le terminal, tapez la commande "ifconfig" et récupérer l'adresse de votre VM



— Ouvrez le navigateur de votre machine hôte et tapez l’adresse http//IP_VM:80. Le serveur web est-il accessible ?

Oui, ça marche car le mode pont donne une IP directe sur mon réseau.

7.3 Port Forwarding : Accès distant au serveur web en mode NAT

