

Bu yaxshi fikr. Windows keraksiz xususiyatlarini o'chirish orqali batareya xotira va boshqa resurslarni tejab uzoq va samarali foydalanishingiz mumkin.

1. Visual Effektlarni cheklash yoki o'chirib qo'yish Ctrl + R tugmasini bosib Run ilovasini oching.


sysdm.cpl yozing va Enter tugmasini bosing.



Ochilganda Advenced bo'limiga o'ting va 1 - Settings tugmasiga bosing



Bu yerdan keraksiz effektlarni o'chitib yoqib sozlashingiz va ok tugmasini bosib tasdiqlashingiz mumkin.




"Visual Effects" bo'limidagi variantlarning o'zbekcha tarjimasi:

- Oynalar ichidagi elementlar va boshqaruv elementlarini animatsiya qilish
- Oynalarni minimallashtirish va maksimal kattalashtirishda animatsiya qilish
- Vazifalar panelidagi animatsiyalar
- "Peek" funksiyasini yoqish (Bu funksiyaga imkon beradi)
- Menyularni koʻrinishga chiqish yoki siljitish
- Yordamchi matnlarni koʻrinishga chiqish yoki siljitish
- Menyular elementlarini bosgandan so'ng sekin yo'q qilish
- Vazifalar panelidagi rasmchalarni saqlash
- Sichqoncha ko'rsatkichi ostida soyalarni ko'rsatish
- Oynalar ostida soyalarni ko'rsatish
- Rasmlar o'rniga piktogrammalarni ko'rsatish
- Tanlovning shaffof to rtburchagini ko rsatish
- Sichqoncha bilan tortishda oynaning tarkibini ko'rsatish
- Qutilarni ochishda pastki menyularni siljitish
- Ekran shriftlarining chetlarini yumshatish
- Ro'yxat qutilarini silliq o'girish
- Ish stolidagi belgilarga soya tashlash

Keraksiz xususiyatlarni o'chirish

Ctrl + R tugmasini bosib Run ilovasini oching. **optionalfeatures** yozing va Enter tugmasini bosing.



Bu xususiyatlarni ham sizga keraksizi bo'lsa o'chirib qo'yishingiz mumkin.

