

Cartridge & Cloud - Unity Project Setup Guide v0.5

Baseline documental v0.5 - estado tras Sprint 5

VRM Games / Blas Luis Rocha González

25/06/2026

- [1. Requisitos](#)
- [2. Paquetes directos aceptados](#)
- [3. Identidad](#)
- [4. Escenas habilitadas](#)
- [5. Estructura de Assets](#)
- [6. Validación de apertura](#)
- [7. Estado esperado](#)

Proyecto: Cartridge & Cloud

Plataforma: PC / Steam

Motor: Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1 / URP 17.3.0

Versión de aplicación: 0.0.6

Versión del documento: v0.5

Estado: Current / Approved

Baseline técnica: 22d62967aaf9895db7bce75afd2ffa11f7858e0c

Baseline documental: b650aa5968ecfc9ebe63fc308b0dc8ea2cafae57

1. Requisitos

- Unity 6000.3.18f1.
- Windows Build Support.
- Visual Studio Community.
- Git/GitHub Desktop.

2. Paquetes directos aceptados

- AI Navigation 2.0.13.
- Visual Studio Editor 2.0.26.
- Input System 1.19.0.
- Localization 1.5.12.
- Universal RP 17.3.0.
- Test Framework 1.6.0.
- Unity UI 2.0.0.

3. Identidad

- Company: VRM Games.
- Product: Cartridge & Cloud.
- Application Identifier: `com.vrmgames.cartridgeandcloud`.
- Versión actual: `0.0.6`.

4. Escenas habilitadas

1. Bootstrap.
2. MainMenu.
3. Store.
4. TestLab.

Bootstrap debe ser la primera escena del Player.

5. Estructura de Assets

- `_Project/Scripts` por assemblies/layers.
- `_Project/Scenes`.
- `_Project/Data`.
- `_Project/Art`.
- `_Project/Editor`.
- `_Project/Tests`.

6. Validación de apertura

1. Abrir proyecto.
2. Esperar reimportación.
3. Confirmar cero errores rojos.
4. Ejecutar EditMode.
5. Ejecutar PlayMode.
6. Validar Store y TestLab cuando corresponda.

7. Estado esperado

- EditMode 127.
- PlayMode 41.
- Total 168.
- Store inicia sin objetos colocados.
- Construcción inicia desactivada.