

Service Manager

Εγχειρίδιο Χρήστη

BUSINESSWARE M LTD

Βελτιστοποιημένο για

MEFERI ME61

Έκδοση 1.0 | Μάρτιος 2026

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή
2. Εγκατάσταση
3. Σύνδεση (Login)
4. Κεντρική Οθόνη
5. Δημιουργία Δελτίου
6. Στοιχεία Δελτίου & Καταστάσεις
7. Σκανάρισμα Barcode / QR
8. Εκτύπωση Ετικετών
9. Στατιστικά
10. Ρυθμίσεις
11. Διαχείριση Τεχνικών
12. Αποθήκη Ανταλλακτικών
13. Ειδοποιήσεις SMS & Email

1. Εισαγωγή

Το Service Manager είναι μια εφαρμογή διαχείρισης επισκευών ηλεκτρικών εργαλείων, σχεδιασμένη ειδικά για το εργαστήριο της BUSINESSWARE M LTD. Καλύπτει όλο τον κύκλο ζωής μιας επισκευής, από την παραλαβή της συσκευής έως την παράδοσή της στον πελάτη.

Η εφαρμογή είναι βελτιστοποιημένη για χρήση στο φορητό τερματικό MEFERI ME61 (Android) αλλά λειτουργεί εξίσου καλά από οποιοδήποτε Android κινητό ή tablet.

Κύρια Χαρακτηριστικά

- Πλήρης κύκλος ζωής δελτίου με 6 καταστάσεις: Παραλαβή, Διάγνωση, Επισκευή, Αναμονή Εξαρτημάτων, Έτοιμο, Παραδόθηκε
- Παρακολούθηση ανταλλακτικών και εργασίας ανά δελτίο
- Σκανάρισμα barcode και QR code για άμεσο άνοιγμα δελτίου
- Εκτύπωση ετικετών 60x40mm στον εκτυπωτή TSC MB241T μέσω WiFi
- Αυτόματες ειδοποιήσεις πελάτη μέσω SMS (Twilio) και Email (SMTP)
- Δημόσια σελίδα κατάστασης επισκευής χωρίς απαίτηση σύνδεσης
- Πίνακας στατιστικών με έσοδα, χρόνο επισκευής και κατανομή καταστάσεων
- Σύνδεση με PIN με ξεχωριστά δικαιώματα Manager και Τεχνικός

2. Εγκατάσταση

Η εφαρμογή εγκαθίσταται ως αρχείο APK (Android Package) και δεν απαιτεί Google Play Store.

Βήματα Εγκατάστασης

1. Ανοίξτε τον browser (Chrome) στη συσκευή Android.
2. Μεταβείτε στο σύνδεσμο λήψης που σας έχει δοθεί.
3. Πατήστε Λήψη. Το APK αρχείο θα κατεβεί αυτόματα.
4. Ανοίξτε το αρχείο από τις Λήψεις. Αν ζητηθεί άδεια για Άγνωστες Πηγές, δώστε την.
5. Πατήστε Εγκατάσταση και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
6. Ανοίξτε την εφαρμογή Service Manager από την οθόνη αφετηρίας.

Απαίτηση: Android 10 ή νεότερο. Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο ή στο internet για να επικοινωνεί με τον server.

3. Σύνδεση (Login)

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί 4ψήφιο PIN για αναγνώριση κάθε τεχνικού. Κάθε τεχνικός έχει το δικό του μοναδικό PIN.

Ρόλος	PIN	Πρόσβαση
Manager	9999	Πλήρης πρόσβαση: ρυθμίσεις, τεχνικοί, στατιστικά, δελτία
Τεχνικός	1234	Δελτία, σκανάρισμα, αποθήκη — χωρίς πρόσβαση σε ρυθμίσεις
Τεχνικός γενικά	2345	Δελτία, σκανάρισμα, αποθήκη — χωρίς πρόσβαση σε ρυθμίσεις

Τα PIN αλλάζουν από τον Manager μέσω: Ρυθμίσεις > Τεχνικοί > εικονίδιο επεξεργασίας (μολύβι).

4. Κεντρική Οθόνη

Η κεντρική οθόνη (καρτέλα Δελτία) εμφανίζει όλα τα ανοιχτά δελτία και παρέχει γρήγορη πλοήγηση σε όλες τις λειτουργίες.

Chips Κατάστασης — Γρήγορο Φίλτρο

- Όλα: εμφανίζει όλα τα δελτία ανεξαρτήτως κατάστασης
- Παραλαβή, Διάγνωση, Επισκευή, Αναμονή, Έτοιμο, Παραδόθηκε: φίλτρο ανά κατάσταση
- Ο αριθμός δίπλα σε κάθε κατάσταση δείχνει πόσα δελτία βρίσκονται εκεί αυτή τη στιγμή

Κάρτα Δελτίου

- Κωδικός δελτίου (SRV-YYYYMMDD-XXXX)
- Όνομα πελάτη και αριθμός τηλεφώνου
- Συσκευή (μάρκα και μοντέλο)
- Κατάσταση με χρωματική ένδειξη
- Ημερομηνία παραλαβής

Αναζήτηση

Πληκτρολογήστε όνομα πελάτη ή κωδικό δελτίου στο πεδίο αναζήτησης για γρήγορο εντοπισμό.

5. Δημιουργία Νέου Δελτίου

Πατήστε το κουμπί + πάνω δεξιά στην κεντρική οθόνη για να δημιουργήσετε νέο δελτίο επισκευής.

Πεδία Δελτίου

- Όνομα Πελάτη (υποχρεωτικό)
- Τηλέφωνο Πελάτη (υποχρεωτικό — για SMS ειδοποιήσεις)
- Email Πελάτη (προαιρετικό — για email ειδοποιήσεις)
- Μάρκα Συσκευής (υποχρεωτικό)
- Μοντέλο Συσκευής (υποχρεωτικό)
- Περιγραφή Προβλήματος (υποχρεωτικό)
- Ανάθεση σε Τεχνικό (προαιρετικό)
- Εκτιμώμενη Ημερομηνία Ολοκλήρωσης (προαιρετικό)

Μόλις αποθηκευτεί το δελτίο, εκτυπώνονται αυτόματα 2 ετικέτες: μία για τη συσκευή (για τον τεχνικό) και μία απόδειξη για τον πελάτη, εφόσον ο εκτυπωτής είναι ρυθμισμένος στις Ρυθμίσεις.

6. Στοιχεία Δελτίου & Καταστάσεις

Πατήστε σε οποιοδήποτε δελτίο για να δείτε τις πλήρεις λεπτομέρειες και να αλλάξετε κατάσταση ή να προσθέσετε ανταλλακτικά.

Κύκλος Ζωής Δελτίου

Κατάσταση	Περιγραφή
Παραλαβή	Η συσκευή παραλήφθηκε — αρχική κατάσταση
Διάγνωση	Ο τεχνικός εξετάζει τη συσκευή
Επισκευή	Η επισκευή βρίσκεται σε εξέλιξη
Αναμονή Εξαρτημάτων	Αναμονή παραλαβής ανταλλακτικών
Έτοιμο	Επισκευή ολοκληρώθηκε — ο πελάτης ειδοποιείται αυτόματα
Παραδόθηκε	Η συσκευή παραδόθηκε στον πελάτη

Διαθέσιμες Ενέργειες

- Αλλαγή κατάστασης με ένα πάτημα
- Προσθήκη ανταλλακτικών και εργασίας
- Σκανάρισμα barcode ανταλλακτικού
- Αποστολή SMS ή Email στον πελάτη
- Επανεκτύπωση ετικετών
- Εμφάνιση QR code για τη δημόσια σελίδα κατάστασης

7. Σκανάρισμα Barcode / QR

Η εφαρμογή υποστηρίζει σκανάρισμα μέσω της καρτέλας Σκανάρισμα (άνοιγμα δελτίου) ή μέσα από δελτίο για προσθήκη ανταλλακτικών. Το τερματικό MEFERI ME61 διαθέτει ενσωματωμένο σκάνερ barcode.

Άνοιγμα Δελτίου με Σκανάρισμα

1. Πατήστε την καρτέλα Σκανάρισμα στο κάτω μέρος της οθόνης.
2. Σκανάρετε τον barcode ή QR code από την ετικέτα της συσκευής.
3. Η εφαρμογή ανοίγει αυτόματα το αντίστοιχο δελτίο.
4. Εναλλακτικά, πληκτρολογήστε χειροκίνητα τον κωδικό δελτίου στο πεδίο κειμένου.

8. Εκτύπωση Ετικετών (TSC MB241T)

Ο εκτυπωτής TSC MB241T συνδέεται μέσω WiFi (TCP/IP) και χρησιμοποιεί ρολέτα ετικετών 60x40mm. Κάθε δελτίο εκτυπώνει αυτόματα 2 ετικέτες:

Ετικέτα Συσκευής (για τον τεχνικό)

- Κωδικός δελτίου (μεγάλα γράμματα)
- Όνομα πελάτη και συσκευή
- Περιγραφή προβλήματος (μέχρι 2 γραμμές)
- Ημερομηνία παραλαβής
- QR code: σκανάρισμα ανοίγει το δελτίο στην εφαρμογή
- Barcode Code128: για χρήση με σαρωτή γραμμωτού κώδικα

Απόδειξη Πελάτη (για τον πελάτη)

- Όνομα και τηλέφωνο καταστήματος
- Κωδικός δελτίου (εμφανής)
- Όνομα και τηλέφωνο πελάτη
- Συσκευή και ημερομηνία παραλαβής
- QR code: ο πελάτης σκανάρει και βλέπει την κατάσταση επισκευής online

Ρύθμιση εκτυπωτή: Ρυθμίσεις > Label Printer (TSC MB241T) > εισάγετε IP διεύθυνση και Port (προεπιλογή: 9100).

9. Στατιστικά

Η καρτέλα Στατιστικά παρουσιάζει δείκτες απόδοσης για 3 χρονικές περιόδους: 7 Ημέρες, 30 Ημέρες, 12 Μήνες.

Δείκτης	Περιγραφή
Συνολικά Έσοδα	Αθροισμα ανταλλακτικών και εργασίας σε EUR
Συνολικές Εργασίες	Πλήθος δελτίων στην επιλεγμένη περίοδο
Ολοκληρωμένες	Δελτία που παραδόθηκαν στον πελάτη
Μέσος Χρόνος Επισκευής	Μέσος χρόνος από Παραλαβή έως Παράδοση σε ώρες
Τάση Εσόδων	Γράφημα ημερήσιων εσόδων για την περίοδο
Κατανομή Καταστάσεων	Πλήθος δελτίων ανά κατάσταση

10. Ρυθμίσεις

Πρόσβαση μόνο για Manager. Πλοηγηθείτε στην καρτέλα Ρυθμίσεις και αποθηκεύστε τις αλλαγές με το κουμπί Αποθήκευση Ρυθμίσεων.

Τιμολόγηση

- Ωριαία Χρέωση (EUR): προεπιλεγμένη τιμή εργασίας ανά ώρα
- ΦΠΑ (%): ποσοστό ΦΠΑ που εφαρμόζεται

Στοιχεία Καταστήματος

- Όνομα καταστήματος: εμφανίζεται στην απόδειξη πελάτη
- Τηλέφωνο καταστήματος

Label Printer — TSC MB241T

- IP διεύθυνση εκτυπωτή, π.χ. 192.168.1.100
- Port εκτυπωτή (προεπιλογή: 9100)

Ειδοποιήσεις SMS — Twilio

- Account SID: από το Twilio dashboard
- Auth Token: κρυφό κλειδί Twilio
- Αριθμός Αποστολής: ο αριθμός από τον οποίο στέλνονται τα SMS

Ειδοποιήσεις Email — SMTP

- SMTP Host και Port σύνδεσης
- Χρήστης και Κωδικός πρόσβασης SMTP
- Email Αποστολής

11. Διαχείριση Τεχνικών

Πλοήγηση: Ρυθμίσεις > Διαχείριση Τεχνικών. Διαθέσιμο μόνο για χρήστες με ρόλο Manager.

Προσθήκη Νέου Τεχνικού

1. Πατήστε το κουμπί + πάνω δεξιά στην οθόνη.
2. Συμπληρώστε Ονοματεπώνυμο, 4ψήφιο PIN και Ρόλο (Τεχνικός ή Manager).
3. Πατήστε Δημιουργία για αποθήκευση.

Επεξεργασία Τεχνικού

1. Πατήστε το εικονίδιο μολυβιού στη γραμμή του τεχνικού που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Αλλάξτε Όνομα, PIN (αφήστε κενό για να μη αλλάξει) ή Ρόλο.
3. Πατήστε Αποθήκευση.

Απενεργοποίηση Τεχνικού

Πατήστε το εικονίδιο κάδου στη γραμμή του τεχνικού και επιβεβαιώστε στο παράθυρο διαλόγου. Ο τεχνικός απενεργοποιείται και δεν μπορεί πλέον να συνδεθεί, αλλά το ιστορικό δελτίων του διατηρείται πλήρως.

Δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση του τελευταίου ενεργού Manager ούτε η αλλαγή ρόλου του σε Τεχνικό αν είναι ο μοναδικός ενεργός Manager.

12. Αποθήκη Ανταλλακτικών

Πλοήγηση: Ρυθμίσεις > Διαχείριση Ανταλλακτικών. Διαχειριστείτε τον κατάλογο ανταλλακτικών του εργαστηρίου σας.

- Προσθήκη ανταλλακτικού με κωδικό, περιγραφή, barcode και τιμή
 - Σκανάρισμα barcode ανταλλακτικού κατευθείαν από την οθόνη δελτίου
 - Παρακολούθηση κόστους ανταλλακτικών ανά δελτίο
 - Τα κόστη ανταλλακτικών συνυπολογίζονται αυτόματα στα Στατιστικά Εσόδων
-

13. Ειδοποιήσεις SMS & Email

Η εφαρμογή στέλνει αυτόματες ειδοποιήσεις στον πελάτη όταν το δελτίο φτάσει στην κατάσταση Έτοιμο.

SMS μέσω Twilio

1. Ρυθμίστε τα στοιχεία Twilio στις Ρυθμίσεις (Account SID, Auth Token, Αριθμός Αποστολής).
2. Βεβαιωθείτε ότι το δελτίο έχει καταχωρημένο τηλέφωνο πελάτη.
3. Το SMS στέλνεται αυτόματα όταν η κατάσταση αλλάξει σε Έτοιμο.
4. Μπορείτε επίσης να στείλετε SMS χειροκίνητα ανά πάσα στιγμή από την οθόνη δελτίου.

Email μέσω SMTP

1. Ρυθμίστε τα SMTP στοιχεία στις Ρυθμίσεις (Host, Port, Χρήστης, Κωδικός).
2. Βεβαιωθείτε ότι το δελτίο έχει καταχωρημένο email πελάτη.
3. Το email στέλνεται αυτόματα όταν η κατάσταση αλλάξει σε Έτοιμο.

Το μήνυμα ειδοποίησης περιλαμβάνει σύνδεσμο και QR code για τη δημόσια σελίδα κατάστασης, ώστε ο πελάτης να μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο της επισκευής online.

