

Base de Conhecimento Zweb

[Início](#) > [Manuais](#) > [Fiscal](#) > Configuração dos caixas para emissão de NFC-e e Pré-venda Gerencial

[Início](#) > [Manuais](#) > [Tutoriais](#) > Configuração dos caixas para emissão de NFC-e e Pré-venda Gerencial

Configuração dos caixas para emissão de NFC-e e Pré-venda Gerencial

Conteúdos

[Introdução](#)

[Cadastrando os usuários](#)

[Configuração das séries de NFC-e](#)

[Configuração dos caixas](#)

[Configuração da numeração para a venda gerencial \(opcional\)](#)

Listamos neste tópico o passo a passo para configurar os caixas no sistema para a emissão de NFC-e e pré-venda no ZWeb.

Introdução

É possível configurar um usuário de acesso e uma série de NFC-e para cada caixa da empresa.

Consulte nossa equipe comercial para saber quantos usuários estão liberados em cada modalidade de licença.

Cadastrando os usuários

Para iniciar a configuração dos caixas, é necessário primeiro cadastrar os usuários no sistema. [Clique aqui](#) para acessar o tutorial referente ao **cadastro de usuários**.

Configuração das séries de NFC-e

Cada caixa deve utilizar uma **série de NFC-e** distinta.

Acesse o menu **Fiscal > Configurações > Documentos e Caixas** e cadastre todas as séries que os caixas utilizarão na seção “**documentos fiscais**”.

Documentos fiscais

Modelo: 55 - NF-e | Ambiente: ☐ Produção ☒ Homologação | Série: | Próximo documento: | Imprimir no terminal ao autorizar: ☐ | Enviar intermed.: ☐ | Ativo: ☒

Modelo	Ambiente	Série	Próximo documento	Status	
NFC-e	Homologação	5	28427	☐	
NF-e	Homologação	2	1	☐	
NFC-e	Homologação	4	358232	☒	
NF-e	Homologação	4	358169	☒	

Caixas

ZUCCHETTI

Os campos obrigatórios para o cadastro de uma **série e numeração de NFC-e** são:

- **Modelo:** selecione o modelo de nota que está configurando (55 – NF-e / 65 – NFC-e / 58 – MDF-e).
- **Ambiente:** marque o ambiente de “**Produção**”, para o período com efeito fiscal ou “**Homologação**”, para o período de testes.
- **Série:** informe a série de emissão de notas.
- **Próximo documento:** informe qual é o número da próxima nota, seja NF-e, NFC-e ou MDF-e.
- **ID token:** a identificação do token fornecida pela SEFAZ juntamente com o **token (CSC)**.
- **Token (CSC):** trata-se de uma sequência de caracteres que são diferentes para o ambiente de produção ou homologação e é fornecida pela SEFAZ juntamente com o **ID token**.


Após preencher os campos obrigatórios, clique no ícone  para incluir a série e numeração da NFC-e.

Efetue este procedimento para todas as séries que deseja cadastrar.

A partir da segunda série cadastrada, o sistema preenche os campos de ID Token e Token do CSC automaticamente.

Configuração dos caixas

Ainda no menu **Fiscal > Configurações > Documentos e Caixas** e com os usuários e as numerações de NFC-e já cadastrados, vincule os caixas aos usuários.



A interface do Zweb mostra o menu **Fiscal > Configurações > Documentos e caixas**. Abaixo, há uma seção **Documentos fiscais** e uma seção **Caixas**. Na seção **Caixas**, há campos para **Caixa** (um campo de texto) e **Usuário** (um menu suspenso com a opção "Selecione um usuário"). À direita, há um botão **Ativo** (um interruptor) e um ícone de adicionar. Abaixo, há uma tabela com as seguintes colunas: **Caixa**, **Usuário**, **Status** e ícones de edição e exclusão.

Caixa	Usuário	Status	
002	Gabriel	☐	 
003	Bruno	☐	 
004	Marco	☐	 

Os campos disponíveis para a criação dos caixas são:

- **Caixa:** digite o número do caixa.
- **Usuário:** selecione o usuário para vincular ao caixa.
- **Ativo:** desmarque esta opção para desativar o caixa.

Ao inserir os campos, clique no ícone  para incluir o caixa.

Após essa configuração, é possível acessar o PDV, abrir o caixa com o usuário e selecionar a numeração de NFC-e que deseja.

Abrir caixa

Caixa

Documento

NFC-e - 65 Serie 4

Valor para abertura do caixa

0,000

Imprimir comprovante

☐

Cancelar

Confirmar

Clique em “**Confirmar**” após selecionar as opções do caixa e informar o valor para abertura.

Configuração da numeração para a venda gerencial (opcional)

Além de realizar a configuração para emissão de NFC-e, também é possível definir a continuação da numeração da venda gerencial.

Para isso, acesso o menu **Documentos > Configurações** e localize a seção **Venda Gerencial**.

Próximo documento	Série	Imprimir no terminal ao autorizar	Impressão silenciosa	
	1	☐	☐	

Modelo	Próximo documento	Série	Imprimir no terminal ao autorizar	Impressão silenciosa	Status	
Venda Gerencial - GR	105	1	☐	☐	☒	

Dav's

Caixas

Preencha o campo “**Próximo documento**“, “**Série**” e marque as opções “**Imprimir no terminal ao autorizar**” ou “**Impressão silenciosa**” caso deseje.

Após informar os dados que deseja para a numeração gerencial, clique no ícone  para incluir a numeração.

Após incluir a numeração é possível abrir o caixa pelos documentos gerenciais.

Abrir caixa

Caixa

Documento

NFC-e - 65 Serie 4

Valor para abertura do caixa

0,000

Imprimir comprovante

☐

Cancelar

Confirmar

Dessa forma é possível abrir o caixa tanto pela **Venda Gerencial** quanto pela **NFC-e**, porém, o caixa é aberto e fechado uma única vez, tornando os caixas unificados.

Sobre o autor



Bruno Fernando

Equipe de desenvolvimento.