

Base de Conhecimento Zweb

[Início](#) > [Manuais](#) > [Tutoriais](#) > Configurar a forma de pagamento PIX para o PDV

Configurar a forma de pagamento PIX para o PDV

Conteúdos

[Introdução](#)

[Cadastro da conta](#)

[Cadastro da forma de pagamento](#)

[Utilizando a forma de pagamento no PDV](#)


Listamos neste tópico o passo a passo para configurar a forma de pagamento PIX para o PDV.

Introdução

O sistema possibilita realizar as vendas utilizando formas de pagamento com integração com as maquininhas de cartão que aceitam o PIX.

Cadastro da conta

Realize o cadastro da conta bancária relacionada ao PIX acessando o menu **Financeiro > Outros > Contas** e clicando em **“Cadastrar conta”**.




Preencha as informações de acordo com a realidade da empresa e clique em **“Salvar”**.

Essa conta será utilizada para cadastrar a forma de pagamento PIX e os valores movimentados serão creditados diretamente nela.

A imagem mostra o formulário 'Cadastrar conta' no sistema Zweb. O caminho de navegação é 'Financeiro > Outros > Contas > Cadastrar conta'. O formulário é dividido em duas seções: 'Boleto/Remessa' e 'Instruções do Banco'. A seção 'Boleto/Remessa' contém campos para: Nome*, Banco (menu suspenso), Saldo inicial R\$ (campo de texto), Agência, Número da conta, Operação, Telefone, Gerente, Agente financeiro (menu suspenso), Ativo (botão de alternância) e Emitir boleto (botão de alternância). A seção 'Instruções do Banco' é uma caixa de texto com uma seta para cima. No rodapé, há os botões 'Cancelar' e 'Salvar', e o logo 'ZUCCHETTI'.

Cadastro da forma de pagamento

Para realizar o cadastro da forma de pagamento, acesse o menu **Financeiro > Outros > Parcelamentos** e clique em **“Cadastrar parcelamento”**.



Serão necessárias as seguintes informações:

- **Descrição:** informe uma descrição para a forma de pagamento PIX.
- **Intervalos:** escolha a opção **“Nenhum”**, pois o pagamento é **“à vista”**.
- **Quantidade de parcelas:** **“1”**, devido ao pagamento ser **“à vista”**.

- **Forma de pagamento (financeiro):** “17 – Pagamento Instantâneo (PIX)”.
- **Conta bancária:** marque a conta bancária cadastrada anteriormente. Clique no ícone **+** para cadastrar e no ícone **✎** para editar.
- **Requer entrada:** marque esta opção para confirmar o pagamento “à vista”.

Após finalizar o cadastro da forma de pagamento, clique em **salvar**.

Utilizando a forma de pagamento no PDV

Para utilizar no PDV a forma de pagamento PIX cadastrada, na tela de finalização da venda, clique na opção de **PIX**. Selecione a “**Conta de destino**” e clique no ícone **+** para **adicionar** esta forma de pagamento.

Caso tenha maquininhas compatíveis com o ZPOS habilitadas com uma conta que permite o recebimento em PIX, selecione a opção no campo “**Administradora**” e quando finalizar escolha “**POS Integrado**”.

A interface do sistema Zweb para finalização de venda. No topo, há uma barra azul com o logo 'zweb' e ícones de menu, zoom e fechar. Abaixo, uma barra de busca com o texto 'F2 - LANÇAR UM ITEM (Digite código, descrição ou código de barras)'. À esquerda, uma tabela com 5 colunas: Item, Descrição, Qtd, Valor unitário R\$, e Total R\$. Ela contém um item: 1 Boné 0000000001, com quantidade 1,00 e valor unitário R\$ 150,00, resultando em um total de R\$ 150,00. À direita, uma seção 'Total' em azul mostra 'R\$ 150,00'. Abaixo disso, uma lista de métodos de pagamento: 1 Dinheiro (0,00), 2 PIX (150,00 - destacado com uma borda azul), 3 Prazo (0,00), 4 Cartão (0,00), 5 TEF (0,00), 6 Outros (0,00) e 7 Shipay (0,00). À direita desta lista, há campos para 'Conta de destino' (selecionado: Pagamento por PIX SICOOB), 'Administradora' (campo vazio) e 'Número da transação' (campo vazio com ícone de adicionar). Abaixo, 'Total pago' é R\$ 0,00 em verde e 'Saldo' é R\$ 150,00 em vermelho. No rodapé, há uma seção de subtotal (R\$ 150,00), descontos (R\$ 0,00(-)) e acréscimos (R\$ 0,00(+)). À direita, um botão circular azul com 'BF' e informações de venda: 'Venda Gerencial - GR', 'Operador: Bruno Fernando', 'Vendedor: Bruno Fernando' e 'Caixa 001 - 16/12/2024 09:16:26'. No canto inferior direito, há dois botões: 'Cancelar F6' e 'Finalizar Alt+F3'.

Item	Descrição	Qtd	Valor unitário R\$	Total R\$
1	Boné 0000000001	1,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00

Total R\$ 150,00

1 Dinheiro 0,00

2 PIX 150,00

3 Prazo 0,00

4 Cartão 0,00

5 TEF 0,00

6 Outros 0,00

7 Shipay 0,00

Total pago R\$ 0,00

Saldo R\$ 150,00

Conta de destino: Pagamento por PIX SICOOB

Administradora:

Número da transação:

Subtotal R\$ 150,00

Descontos R\$ 0,00(-)

Acréscimos R\$ 0,00(+)

BF

Venda Gerencial - GR
Operador: Bruno Fernando
Vendedor: Bruno Fernando
Caixa 001 - 16/12/2024 09:16:26

Cancelar F6 Finalizar Alt+F3

Após lançar todas as informações, clique em “**Finalizar (Alt+F3)**”.

Sobre o autor



Bruno Fernando

Equipe de desenvolvimento.