

Base de Conhecimento Zweb

[Início](#) > [Manuais](#) > [Fiscal](#) > [Configurar emissão do SAT/MFE](#)

[Início](#) > [Manuais](#) > [Tutoriais](#) > [Configurar emissão do SAT/MFE](#)

Configurar emissão do SAT/MFE

Conteúdos

[Requisitos](#)

[Gerar a assinatura SAT/MF-e](#)

[SAT - São Paulo](#)

[MFE - Ceará](#)

[Download e Configuração do Terminal ZWeb](#)

[CF-e via SAT – São Paulo](#)

[CF-e via MFe – Ceará](#)

Listamos neste tópico os requisitos e configurações necessárias para a emissão de vendas utilizando o sistema SAT/MFE no ZWeb.

Requisitos

Para a emissão de **CF-e** (Cupom Fiscal Eletrônico) utilizando a validação pelos aparelhos **SAT** ou **MFE**, o primeiro passo é adquirir um aparelho compatível com o sistema e solicitar, junto à contabilidade da empresa, a habilitação desse emissor na SEFAZ

Após realizar a aquisição do aparelho será necessário gerar a chave de assinatura. Para empresas do Estado de **São Paulo**, pode ser feito diretamente no sistema, no menu **Fiscal > Configurações > Documentos e caixas**.


Para as empresas do **Ceará**, é necessário gerar a assinatura no sistema, no menu **Fiscal > Configurações > Documentos e caixas** e entrar em contato com nosso setor de suporte e enviando a assinatura gerada.

Realize a instalação do aparelho SAT/MFE e faça a ativação, onde será necessário cadastrar o **código de ativação** recebido.

Para mais detalhes em relação a ativação do equipamento, consulte a empresa fabricante ou o revendedor autorizado.

Gerar a assinatura SAT/MF-e

Acesse o menu **Fiscal > Configurações > Documentos e caixas** no sistema.



SAT – São Paulo

Caso você seja de **São Paulo**, selecione **SAT**, informe os campos da numeração e clique em “**Gerar Assinatura**” para o sistema gerar a assinatura correspondente.

Em seguida, clique no ícone  para concluir a configuração.

Documentos fiscais

Modelo: 59 - SAT | Ambiente: Produção | Versão: 0.08 | Código de ativação: | Próximo documento: | CNPJ Desenvolvedora: | Assinatura: | Gerar Assinatura | Imprimir no terminal ao autorizar: | Impressão silenciosa PDV: | Ativo: ☒

Modelo	Ambiente	Série	Próximo documento	Status	
NF-e	Homologação	1	2	☒	
SAT	Produção		2	☒	

Caixas

ZUCCHETTI

MFE – Ceará

Caso você seja do **Ceará**, selecione **MFE**, informe os campos da numeração e clique em **gerar assinatura** para o sistema gerar a assinatura correspondente.

Copie o conteúdo do campo “**Assinatura**” e entre em contato com o nosso setor de suporte.

Em seguida, clique no ícone para concluir a configuração.

Documentos fiscais

Modelo: 59 - MFe | Ambiente: Produção | Versão: 0.08 | Código de ativação: | Próximo documento: |

CNPJ Desenvolvedora: | Assinatura: | Gerar Assinatura | Imprimir no terminal ao autorizar: | Impressão silenciosa PDV: | Ativo: ☒

Modelo	Ambiente	Série	Próximo documento	Status
NF-e	Homologação	1	2	☒
MFe	Produção		2	☒

Caixas

ZUCCHETTI

Download e Configuração do Terminal ZWeb

Para emitir o CF-e via SAT é necessário configurar no **Terminal ZWeb**.

Realize o download, instalação do **Terminal ZWeb** no menu **Configurações > Dados da empresa** no ícone de configurações (⚙️). [Clique aqui](#) caso tenha dúvidas no procedimento.

Certificado

Tipo é A3 ☒

Para utilizar o certificado A3, você deve possuir o [Terminal Zweb](#) instalado em seu computador

Importar Dados via XML

Terminal Zweb

Com o Terminal Zweb você pode:

- Gerar Layout de etiquetas impressas;
- Realizar Emissão de NF-e, NFC-e e MDF-e com o certificado A3;
- Utilizar Balanças de checkout;
- Impressão automática dos documentos ao autorizá-los;
- Efetuar transações TEF

Baixar Terminal Zweb

Após a instalação realize o login no **Terminal ZWeb**.



Terminal Zweb



E-mail


Senha

☒ Manter salvo

AVANÇAR

v3.22.0

Acesse o **Terminal ZWeb** e clique em “**Caixas**” no menu à esquerda. Inclua os caixas que utilizarão o MF-e desta instalação do **Terminal ZWeb**. Clique no **+** para incluir novos caixas.



Terminal Zweb | GDOOR Sistemas Fantasia

Monitor

Caixas

Impressão

Balanças

Certificado Digital

Etiquetas

TEF

Caixas associados a: **Configuração padrão**

Caixa	Usuário
☐ 001	Bruno Fernando

Exibindo 1 Caixa(s) associados

Com a configuração dos caixas finalizada, realize a configuração do **SAT** ou **MFe**.


CF-e via SAT – São Paulo

No Terminal ZWeb, acesse o menu **CFe-SAT > Ajustes** (⚙️).

Selecione o **equipamento** que você possui e clique no ícone  à direita para **ativar o equipamento**. Os campos abaixo, **número de série** e **código de ativação** serão

preenchidos automaticamente de acordo com a **configuração realizada** e o **equipamento SAT** configurados.

Realize o teste do equipamento SAT clicando em “**Consultar Equipamento**”, ou teste o status do clicando em “**Consultar Status Operacional**”.



Terminal Zweb | Empresa Cearense / Paulista

Monitor

Caixas

Impressão

Balanças

Certificado Digital

Etiquetas

TEF

CFe-SAT

Ajustes

Histórico dos Logs

CFe-SAT

Equipamento

Número de Série

Código de Ativação

Assinatura
CODIGO DE VINCULACAO AC DO MFE-CFE


Ações

CONSULTAR EQUIPAMENTO

CONSULTAR STATUS OPERACIONAL

Caso o retorno das consultas do **equipamento** e **status operacional** sejam positivas, a configuração está correta e o dispositivo está pronto para emissão de documentos.

No menu **CFe-SAT > Histórico dos Logs**, é possível acompanhar e exportar os logs de toda a comunicação que o **Terminal ZWeb** teve com o **equipamento SAT**.



Terminal Zweb | Empresa Cearense / Paulista

Monitor

Caixas

Impressão

Balanças

Certificado Digital

Etiquetas

TEF

CFe-SAT

Ajustes

Histórico dos Logs

Histórico

Data	Tipo	Origem	Mensagem
------	------	--------	----------

No menu **Histórico dos Logs**, as opções disponíveis são:

- **Limpar logs:** limpa as informações de logs da lista.
- **Extrair logs:** extrai os logs do dispositivo e exibe na lista.
- **Salvar logs em arquivo:** salva os logs da tela em um arquivo de texto.

CF-e via MFe – Ceará

No Terminal ZWeb, acesse o menu **MFe > Ajustes** (⚙️).

O **número de série** e **código de ativação** serão preenchidos automaticamente de acordo com a **configuração realizada** e o **equipamento** configurados.

Realize o teste do equipamento SAT clicando em “**Consultar Equipamento**”, ou teste o status do clicando em “**Consultar Status Operacional**”.

Terminal Zweb | Empresa Cearense / Paulista

MFe

Equipamento

Não é necessário escolher um equipamento para utilizar o MFe, pois a DLL é padrão, apenas é necessário instalar o driver correto do fabricante (em 32bits) e conferir se a DLL existe em algum dos seguintes caminhos:
C:\Program Files (x86)\SEFAZ-CE\Driver MFE\Biblioteca de funções\mfe.dll
C:\Program Files\SEFAZ-CE\Driver MFE\Biblioteca de funções\mfe.dll

Número de Série

Código de Ativação

Assinatura
CODIGO DE VINCULACAO AC DO MFE-CFE


Ações

CONSULTAR EQUIPAMENTO

CONSULTAR STATUS OPERACIONAL

Caso o retorno das consultas do **equipamento** e **status operacional** sejam positivas, a configuração está correta e o dispositivo está pronto para emissão de documentos.

No menu **MFe > Histórico dos Logs**, é possível acompanhar e exportar os logs de toda a comunicação que o **Terminal ZWeb** teve com o **equipamento**.



The screenshot shows the Zweb interface with the title bar 'Terminal Zweb | Empresa Cearense / Paulista'. On the left sidebar, the 'MFe' menu is expanded, showing options: 'Monitor', 'Caixas', 'Impressão', 'Balanças', 'Certificado Digital', 'Etiquetas', 'TEF', 'MFe', 'Ajustes', and 'Histórico dos Logs'. The 'Histórico dos Logs' option is highlighted. The main area displays a table with the title 'Histórico' and columns: 'Data', 'Tipo', 'Origem', and 'Mensagem'. The table is currently empty.

No menu **Histórico dos Logs**, as opções disponíveis são:

- **Limpar logs:** limpa as informações de logs da lista.
- **Extrair logs:** extrai os logs do dispositivo e exibe na lista.
- **Salvar logs em arquivo:** salva os logs da tela em um arquivo de texto.

Sobre o autor



Bruno Fernando

Equipe de desenvolvimento.