

Base de Conhecimento Zweb

[Início](#) > [Manuais](#) > [Configurações Gerais](#) > [Configuração do PDV Híbrido no ZWeb](#)

[Início](#) > [Manuais](#) > [Tutoriais](#) > [Configuração do PDV Híbrido no ZWeb](#)

Configuração do PDV Híbrido no ZWeb

Conteúdos

[Introdução](#)

[Requisitos mínimos](#)

[Configuração dos caixas no ZWeb](#)

[Download e instalação do PDV Híbrido](#)

[Configuração do caixa no PDV Híbrido](#)

[Exemplo de uma venda no PDV Híbrido](#)

Listamos neste tópico detalhes sobre o PDV Híbrido, solução que possibilita trabalhar com o caixa offline no sistema **ZWeb**.

Introdução

O ZWeb disponibiliza o PDV Híbrido, um **PDV Offline** interligado ao sistema online. É possível gerenciar cadastros de clientes e produtos, utilizar a balança de checkout diretamente no caixa e realizar vendas no PDV com emissão da NFC-e.

Requisitos mínimos

Os requisitos mínimos para uso e instalação do PDV Híbrido do ZWeb são:

- Sistema operacional: Windows 10 ou 11 atualizado;
- Navegador para internet atualizado;
- Processador Dual-Core similar ou superior;
- 2 GB de espaço em disco;

- 4 GB de memória RAM;
- Resolução de vídeo 1024×768;
- Conexão com Internet(para emissão online);

Configuração dos caixas no ZWeb

Antes de efetuar o download e instalação do **PDV Híbrido**, é necessário realizar algumas configurações. Acesse o menu **Fiscal > Configurações > Documentos e caixas**.

The screenshot displays the ZWeb dashboard interface. At the top, the navigation bar includes the Zweb logo and several menu items: Favoritos, Dashboard, Cadastros, Integrações, Financeiro, Documentos, and Fiscal. The 'Fiscal' menu is currently selected, and its dropdown is visible, showing options like Compras, Manifestos, MDF-e, NF-e, NFC-e, NFS-e, Eventos da NF-e, Configurações, and Relatórios. The 'Configurações' option is highlighted, and its own dropdown is shown, listing 'Documentos e caixas' as the first item, followed by Benefício fiscal, Parametrizações, Dispositivos, Notas fiscais, Natureza, Tributação, and Perfis de tributação. The 'Documentos e caixas' option is also highlighted. The background of the dashboard shows a 'Dashboard' section with a 'Última atualização: 03/12/2024 08:21:50' timestamp. It features two main charts: 'Receitas' (Revenues) and 'Despesas' (Expenses), both for the period '18 nov 2024 - 03 dez 2024'. The 'Receitas' chart shows a green area representing revenue growth, with a total of R\$ 828,99. The 'Despesas' chart shows a red line representing expenses, with a total of R\$ 1,33. Below the charts, there are summary boxes for 'Contas recebidas' (R\$ 778,99), 'Contas a receber' (R\$ 50,00), 'Contas pagas' (R\$ 0,00), and 'Contas a pagar' (R\$ 1,33). The ZUCCHETTI logo is visible at the bottom of the dashboard.

Na seção “**Documentos fiscais**”, clique no botão .

Fiscal > Documentos e caixas

Documentos fiscais

Modelo: 65 - NFC-e
 Ambiente: ☐ Produção ☒ Homologação
 Série:
 Próximo documento:
 ID Token (CSC):
 Token (CSC):
 Impressão reduzida: ☐
 Enviar dados do intermediador: ☐
 Ativo: ☒

Modelo	Ambiente	Série	Próximo documento	Status	
NFC-e	Homologação	5	28427	☐	
NFC-e	Homologação	2	358004	☐	
NF-e	Homologação	2	0	☐	
NFC-e	Homologação	1	358509	☐	
MDF-e	Homologação	4	358005	☒	
NFC-e	Homologação	4	358137	☒	
NF-e	Homologação	4	358052	☒	
Gerencial	Homologação		20	☒	

Os campos disponíveis para preenchimento na **NFC-e** são:

Em caso de dúvidas no preenchimento dos campos, solicite auxílio da contabilidade da empresa.


- **Modelo:** selecione o modelo de nota que está configurando (55 – NF-e / 65 – NFC-e / 58 – MDF-e).
- **Ambiente:** marque o ambiente de “**Produção**”, para o período com efeito fiscal ou “**Homologação**”, para o período de testes.
- **Série:** informe a série de emissão de notas.

Cadastre uma **série** diferente para cada **caixa** que utilizará o PDV Híbrido.

- **Próximo documento:** informe qual é o número da próxima nota, seja NF-e, NFC-e ou MDF-e.
- **ID token:** a identificação do token fornecida pela SEFAZ juntamente com o **token (CSC)**.
- **Token (CSC):** trata-se de uma sequência de caracteres que são diferentes para o ambiente de produção ou homologação e é fornecida pela SEFAZ juntamente com o **ID token**.
- **Impressão reduzida:** ative esse recurso caso queira economizar papel nas impressões.

- **Enviar dados do intermediador:** marque esta opção para enviar os dados do intermediador no XML.
- **Ativo:** desmarque esta opção para inativar um cadastro de série/caixa.

Na seção “**Caixas**”, insira o número do “**Caixa**” e selecione o “**Usuário**” que irá utilizá-lo. Após preencher os dados, clique no botão .



Caixa	Usuário	Terminal Zeta	Status
002	Gabriel Gasparin	☐	☐
003	Marcos Clemente	☐	☐
001	Bruno Fernando Bevilacqua	☐	☒

Após cadastrar os caixas, realize o download e instalação do **PDV Híbrido**.

Download e instalação do PDV Híbrido

Para realizar o download do **PDV Híbrido**, acesse o **ZWeb**, clique no ícone  e escolha a opção “**Dados da empresa**”.

Na seção “**PDV Híbrido**”, clique no botão “**Baixar instalador**”.

zweb Favoritos ▾ Dashboard Cadastros ▾ Integrações ▾ Financeiro ▾ Documentos ▾ Fiscal ▾  

Configurações > Dados da empresa

Conta

Serial*

Logo

Endereço

Telefones

Dados do responsável ▾

Certificado ▾

Importar Dados via XML ▾

Terminal Zweb ▾

ZetaDesk ▴


Utilize o ZetaDesk para utilização com sincronização automática das informações online. Integração com Balanças e modo Offline.

Baixar instalador

Salvar

 **ZUCCHETTI**


Execute o arquivo baixado, siga avançando as telas até que fique disponível o botão “**instalar**” e aguarde até que complete a instalação.



Configuração do caixa no PDV Híbrido


Ao finalizar a instalação do **PDV Híbrido**, abra o aplicativo, informe os dados de login do **ZWeb** e clique em **entrar**.

No primeiro acesso, recomenda-se utilizar um **usuário administrador** para configurar o caixa.


The image shows the ZetaWeb login interface. On the left, a blue panel contains the 'zeta web' logo and the 'ZUCCHETTI' logo. On the right, a light gray panel contains the login form. The form has two input fields: 'E-mail' and 'Senha' (Password). Below the password field is a link that says 'Esqueci minha senha' (I forgot my password). At the bottom right of the form is a blue button labeled 'Entrar' (Login).

Sempre que o **PDV Híbrido** é aberto, ocorre uma sincronização com o **ZWeb**. O processo pode levar alguns minutos, dependendo do volume de dados do sistema. Após a sincronização, o PDV Híbrido será aberto automaticamente.

Aguarde...




Clique no ícone  e escolha a opção **configurações**.



Na aba “**Identificação do desktop**”, informe o **nome** do operador e selecione uma das **séries** para **NFC-e** e **venda gerencial** cadastradas anteriormente que será utilizada neste caixa.


Além disto, também é possível que o PDV Híbrido **atualize os dados automaticamente** marcando esta opção. Para que o PDV Híbrido inicie com o Windows e não seja necessário abri-lo manualmente, marque a opção **iniciar com o Windows**.




Na aba “**Certificado digital**”, configure:

- **Local do certificado:** selecionando a opção “**repositório do Windows**”, o sistema irá exibir os certificados que estão instalados no computador. Caso selecione a opção “**arquivo**”, localize o arquivo do certificado no computador e informe a senha.
- **Modo de autorização:** selecionando a opção “**ZWeb**” as notas fiscais serão enviadas ao ZWeb para que o mesmo faça a autorização da NFC-e. Caso selecione o modo “**ACBR**”, o próprio PDV Híbrido irá enviar as notas para a SEFAZ.

Para utilizar a contingência automática disponível no PDV Offline, obrigatoriamente deverá configurar o modo de autorização **ACBR**.




Na aba “**Contingência**”, poderá “**Habilitar a contingência automática**” ou ativar a contingência manualmente. Ambas as opções só podem ser marcadas caso tenha configurado o **modo de autorização ACBR** anteriormente.




Na aba “**Geral**”, configure o “**Limite de dias para a busca dos DAVs**” no ZWeb e os minutos para realizar a próxima sincronização.

O intervalo de sincronização pode variar entre **60** e **120** minutos.



Na aba “**E-mail**”, configure o **envio de e-mail das notas fiscais autorizadas**, caso use o modo de autorização **ACBR**.



The image shows the ZetaWeb configuration window with the 'E-mail' tab selected. The window has a title bar with 'ZetaWeb' and standard window controls. The top left corner features the ZetaWeb logo. The top right corner shows the user name 'Fernando'. The main area contains several input fields: 'Servidor (host):', 'Porta:' (with a value of 0), 'E-mail:', 'Usuário:', and 'Senha:'. Below these are checkboxes for 'TLS' and 'SSL'. At the bottom right are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons. The bottom status bar shows the email 'bruno.fernando@gdoor.com.br' and the status 'Conectado'.

Configurações

Identificação do desktop | Certificado digital | Contingência | Geral | E-mail | Balança | Impressão | ZPOS

Servidor (host): Porta:

E-mail:

Usuário:

Senha:


☐ TLS ☐ SSL

Cancelar Salvar

bruno.fernando@gdoor.com.br Conectado

Na aba “**Balança**”, realize a configuração da **balança de checkout** para usar diretamente no PDV com os produtos pesáveis cuja unidade de medida seja **KG** ou **KU**

[Clique aqui](#) para acessar o tutorial completo da configuração de balança de checkout.



The image shows the ZetaWeb configuration window with the 'Balança' tab selected. The window has a title bar with 'ZetaWeb' and standard window controls. The top left corner features the ZetaWeb logo. The top right corner shows the user name 'Fernando'. The main area is divided into two sections. The left section contains dropdown menus for 'Balança' (set to 'balToledo'), 'Porta Serial' (set to 'COM2'), 'Baud rate' (set to '9600'), 'Data bits' (set to '8'), 'Parity' (set to 'none'), 'Stop Bits' (set to 's1'), and 'Handshaking' (set to 'Nenhum'). The right section, titled 'Área de testes da balança', contains buttons for 'Ativar' and 'Ler Peso', a label 'Ultimo Peso Lido:', a label 'Ultima Resposta', a 'Mensagem' input field, a checkbox for 'Monitorar a Balança', and fields for 'Timeout' (set to '2000') and 'Tentativas' (set to '10'). Below these is a label 'BallLog.txt'. At the bottom right are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons. The bottom status bar shows the email 'bruno.fernando@gdoor.com.br' and the status 'Conectado'.

Configurações

Identificação do desktop | Certificado digital | Contingência | Geral | E-mail | Balança | Impressão | ZPOS

Balança

Porta Serial

Baud rate

Data bits

Parity

Stop Bits

Handshaking

Área de testes da balança

Ativar

Ler Peso

Ultimo Peso Lido:

Ultima Resposta

Mensagem

☐ Monitorar a Balança


Timeout Tentativas BallLog.txt

Cancelar Salvar

bruno.fernando@gdoor.com.br Conectado


Na aba “**Impressão**”, selecione a impressora padrão para a impressão da NFC-e.

Para possibilitar esta seleção, realize a instalação da impressora no Windows.



Interface de configuração do ZetaWeb, aba "Impressão". O menu de navegação inclui: Identificação do desktop, Certificado digital, Contingência, Geral, E-mail, Balança, Impressão (selecionada) e ZPOS. O campo "Impressora padrão para NFC-e" é um menu suspenso vazio. Botões "Cancelar" e "Salvar" estão na base. O status de conexão é "Conectado".

Na aba “**ZPOS**” é possível configurar a comunicação com o PDV Híbrido. Os campos disponíveis são:



Interface de configuração do ZetaWeb, aba "ZPOS". O menu de navegação inclui: Identificação do desktop, Certificado digital, Contingência, Geral, E-mail, Balança, Impressão e ZPOS (selecionada). Campos de configuração: Máquina/IP ZPOS (127.0.0.1), Porta (3330), Espera (min) (0), Código ativação. Botões: "Testar conexão" e "Baixar Instalador ZPOS". Seções de configuração de impressoras com campos para Caixa, Integradora e N° serial POS, incluindo um botão "Adicionar" e uma tabela para listar as impressoras. Botões "Cancelar" e "Salvar" estão na base. O status de conexão é "Conectado".

- **Máquina/IP ZPOS:** informe o IP da máquina que terá o **servidor ZPOS** ativo.

- **Porta:** informe a porta que o ZPOS está ativo (padrão é 3330).
- **Espera(min):** tempo de espera para a conexão (em minutos).
- **Código ativação:** código de ativação do ZPOS.
- **Imprimir no POS:** marque esta opção para imprimir o documento no POS.
- **Imprimir via estabelecimento:** marque se deve ser impressa a vida do estabelecimento ou não.
- **Botão testar conexão:** testa a conexão com os dados informados.
- **Baixar instalador ZPOS:** baixe o instalador ZPOS no computador que será o servidor ZPOS e instale-o.


Além das configurações citadas, adicione os caixas e as integradoras:

- **Caixa:** selecione um caixa cadastrado.
- **Integradora:** selecione a integradora do ZPOS.
- **Nº serial POS:** informe o serial da maquininha ZPOS.


Após realizar as configurações e “**salvar**”, o PDV Híbrido está pronto para uso.

Exemplo de uma venda no PDV Híbrido

No menu **fiscal**, selecione a opção **PDV**.



Selecione qual é o número do caixa e informe um valor para a abertura do dia. Marque a opção abaixo caso desejar **imprimir o comprovante**.



No lado esquerdo da tela é possível fazer o lançamento dos produtos por **nome**, **código interno** ou **código de barras**.

Tipos de busca:

- **Busca exata:** quando forem digitados **mais de 25 caracteres**, o sistema realiza uma **busca exata com base no que foi digitado**. Essa regra é válida para a **descrição, referência e variações** do produto.
- **Busca aproximada (contém):** ao digitar **até 25 caracteres não numéricos**, o sistema busca todos os itens que **contenham a informação digitada** na **descrição, referência ou variações** do produto.
- **Busca numérica:** quando a busca for composta **apenas por números**, o sistema interpretará como tentativa de localizar o **código interno**, o **código de barras** ou a **referência numérica**.
- **Busca por código (com prefixo #):** ao iniciar a busca com o símbolo **#** seguido de números, o sistema ignora o caractere e realiza a busca pelo **código interno informado**.

No lado direito, informe os **valores pagos em cada forma de pagamento**.

The screenshot displays the ZWeb PDV interface. On the left, there is a list of items with columns for 'Código', 'Descrição', 'Quantidade', and 'Preço'. The first item is 'Bonê' with a quantity of 930 and a price of R\$ 150,00. The second item is 'Jaqueta' with a quantity of 1,000 and a price of R\$ 5,00. The 'Sub total' is R\$ 305,00. On the right, the 'Total' is R\$ 305,00. Below this, there is a section for 'Forma de Pagamento' with options: 1 Dinheiro (255,00), 2 Pix (0,00), 3 Prazo (0,00), 4 Cartão (0,00), and 5 Outros (0,00). The 'Pagamentos' section shows 'Dinheiro' as R\$ 50,00, 'Total' as R\$ 50,00, and 'Saldo' as R\$ 255,00. The 'Forma de Pagamento' is set to 'À vista' with a value of R\$ 50,00. At the bottom right, there are buttons for 'Cancelar F6' and 'Finalizar F3'. The bottom left shows 'NFC-e (65) Bruno Fernando Caixa 13/11/2024 11:00:37'.

Para finalizar a venda, pressione **F3**.

Sobre o autor

Bruno Fernando



Equipe de desenvolvimento.