
ETHAN LM
LOGISTICS MANAGEMENT

Le workflow d’un dossier, du PO client à la clôture

Guide de formation des utilisateurs : les étapes, les responsables, les contrôles et les bons réflexes dans ETHAN LM.




PUBLIC
Commerciaux, acheteurs, équipe import, logistique, magasin, finance

OBJECTIF
Savoir faire avancer un dossier, étape par étape, sans blocage

VERSION
Octobre 2026

1. Vue d’ensemble

Dans ETHAN LM, tout part d’un **dossier** : le **PO client** (la commande reçue du client). Chaque dossier suit le même parcours en sept étapes. Pour les marchandises importées, une **branche importation** s’ajoute entre le PO fournisseur et l’expédition.



Le flux principal (bleu), la branche importation (orange), la libération par AV (vert) et la régularisation d’un ARA (rouge).

Les sept étapes en un coup d’œil

#	Étape	Responsable	Ce qui doit être fait
1	**PO client**	Commercial	Enregistrer la commande du client : lignes, quantités, prix, devise, mode (achat local, import, stock).
2	**Sourcing**	Acheteur	Saisir les devis des fournisseurs et retenir la meilleure offre.
3	**PO fournisseur**	Acheteur	Émettre le bon de commande fournisseur, puis l’envoyer.
4	**Expédition**	Logistique · Transitaire	Créer l’expédition (camion, quantités), désigner l’agence en douane, compléter les documents.
5	**Réception**	Magasin · Client	Confirmer la livraison et les quantités reçues.
6	**Facturation**	Finance	Enregistrer les factures client et fournisseur, puis les paiements.
7	**Clôture**	Responsable	Vérifier les contrôles de fin et clôturer le dossier.

Le bon réflexe

Sur chaque fiche, la **barre « Dossier »** en haut de page montre où vous êtes (PO client › PO fournisseur › Licence › Inspection › Expédition). Après chaque enregistrement, ETHAN LM vous **propose la prochaine étape** : cliquez dessus pour continuer sans chercher.

2. Les étapes en détail

1 PO client — Commercial

Point de départ du dossier. Le mode d'exécution choisi ici décide de la suite : **import** active la branche licence / inspection.

- Client, n° de PO du client, date requise, devise, conditions de paiement.
- Lignes : articles, quantités, prix unitaires.

Où : menu `PO clients` → `Nouveau PO client`.

2 Sourcing — Acheteur

- Enregistrer un ou plusieurs devis fournisseurs sur le dossier.
- Retenir l'offre ; les offres écartées restent tracées.

Où : fiche du PO client, onglet `Achats`.

3 PO fournisseur — Acheteur

- Créer le PO fournisseur à partir du dossier (les lignes du PO client sont reprises).
- Vérifier, imprimer si besoin, puis **envoyer** : tant qu'il est en brouillon, rien ne peut être expédié.

Où : fiche du PO client → onglet `Achats` ; ou menu `PO fournisseurs`.

4 Expédition — Logistique — Transitaire

- Créer l'expédition depuis le PO fournisseur : quantités chargées, camion, chauffeur, mode de transport.
- En import, chaque quantité chargée est **imputée sur une AV** (attestation de vérification). On ne peut pas charger plus que ce qui a été libéré.
- **Désigner l'agence en douane** et son n° de dossier (onglet `Transport`).
- Compléter la **check-list documentaire** (voir chapitre 4).

Où : fiche du PO fournisseur → `Nouvelle expédition` ; suivi dans le menu `Livraisons`.

5 Réception — Magasin — Client

- Confirmer l'arrivée : date, personne qui réceptionne, quantités reçues.
- Les écarts entre chargé et reçu sont signalés automatiquement.

6 Facturation — Finance

- Factures client et fournisseur, échéances, paiements reçus et versés.
- Une facture échue apparaît en rouge dans le cockpit et dans le menu.

Où : fiche du PO client, onglet `Finance` ; menu `Factures & paiements`.

7 Clôture — Responsable

- Les contrôles de fin s'affichent dans l'onglet `Clôture` : livraisons complètes, factures soldées, documents en règle.
- Une fois tout au vert, clôturer le dossier : il passe en lecture seule.

3. La branche importation

Pour un dossier en mode **import**, la marchandise ne peut pas être chargée tant qu'elle n'a pas été **autorisée** (licence) puis **libérée** (AV). Trois étapes s'intercalent entre le PO fournisseur et l'expédition.

a. Licence d'importation

- Une licence par PO fournisseur.
- **N° de licence** = le « N° de validation » du document ; le **COD** est saisi à part (format *COD 2026 0012*).
- Valeur autorisée = **FOB + fret + assurance + autres frais = CIF**.
- Gain de temps : **importer le PDF** de la licence, ETHAN LM lit les champs ; il reste à vérifier.

b. Inspection

- Référence dérivée du COD : *COD 2026 0012 / 0001*, modifiable.
- Quantités inspectées et conformes par article.
- Rapport d'inspection joint (on peut l'ajouter ou le remplacer après coup).

c. La décision

Décision	Signification	Ce qu'il faut faire
AV	Attestation de vérification : les quantités conformes sont **libérées**.	Créer l'expédition : les quantités chargées sont imputées sur l'AV (au plus ancien d'abord, modifiable).
ARA	Attestation de refus : la marchandise ne peut pas partir en l'état.	Régulariser : nouvelle inspection rattachée à l'ARA, jusqu'à obtenir une AV.

Ce que le logiciel contrôle pour vous

- Disponible au chargement = **inspecté → libéré (AV) − déjà chargé** : impossible de charger au-delà.
- Chaque camion garde la trace des AV qui le couvrent (affichée sur l'expédition et le bon de livraison).
- Les documents **AV** et **Rapport d'inspection** de la check-list sont remplis automatiquement ; ils restent à valider.
- Licence expirée ou proche de l'échéance : alerte dans le cockpit et sur le menu `Licences d'import`.

4. Douane et check-list documentaire

Chaque dossier et chaque expédition ont une **check-list de documents** calculée selon des règles (mode, famille d'articles, transport). Certains documents sont **bloquants** : tant qu'ils ne sont pas validés, l'étape suivante (départ, réception, facturation, clôture) est impossible.

Cycle de vie d'un document

Statut	Signification
● **À fournir**	Attendu, pas encore déposé.
● **À valider**	Déposé (fichier, n°, date d'émission), en attente de contrôle.
● **Validé**	Contrôlé à deux niveaux. Attention à la date d'expiration éventuelle.
● **Rejeté**	À redéposer, avec le motif du rejet.
● **Dérogé / non applicable**	Décision tracée (motif obligatoire) : le document ne bloque plus.

Règle importante : l'agence en douane d'abord

Les documents fournis par le transitaire (IM4, liquidation, quittance, FERI…) **ne peuvent pas être déposés** tant qu'aucune agence en douane n'est désignée. Le bouton de dépôt est remplacé par un cadenas *« Agence en douane à désigner »* qui mène directement au bon endroit. Dérogation et « non applicable » restent possibles.

L'agence en douane

- Choisie dans le référentiel `Agences en douane` (agrément, contacts, postes desservis).
- Sur l'expédition : agence + **n° de dossier de l'agence**. Une expédition d'import sans n° de dossier est signalée.
- **Portail transitaire** : l'agence peut se connecter, voir uniquement ses expéditions, déposer ses documents et renseigner son n° de dossier.

5. Piloter son activité au quotidien

Le cockpit (page d'accueil)

Bloc	À quoi il sert
À faire aujourd'hui	Les actions classées par urgence (rouge, orange, bleu). Replié par défaut ; cliquez pour l'ouvrir.
Tuiles	PO clients, PO fournisseurs, licences, livraisons : chiffres clés et montants en devise de base.
Graphiques	Livraisons sur six mois, engagement par fournisseur, consommation des licences.
Pipeline	Combien de dossiers à chaque étape : on voit où ça bloque.
Listes	Livraisons en cours, licences (échéance et consommation), activité récente.

> **Astuce**
> Chaque chiffre, barre de graphique ou étape du pipeline est **cliquable** : le détail s'ouvre dans une fenêtre, avec export **Excel** ou **PDF**.

Les pastilles du menu

Une pastille par rubrique indique le nombre d'objets à traiter. Sa couleur est celle de l'action la plus urgente :

Couleur	Signification	Exemples
🔴 **Rouge**	Urgent	PO client en retard, facture échue, ARA, document rejeté, licence expirant sous 7 jours
🟠 **Orange**	À traiter	Documents manquants ou à valider, licence expirant sous 30 jours, agence non désignée
🔵 **Bleu**	À suivre	PO à envoyer, licence à saisir, dossier à sourcer ou à clôturer

Survolez la pastille pour voir les actions ; cliquez dessus pour ouvrir la liste détaillée.

6. Glossaire

Terme	Définition
PO client	Commande reçue du client ; elle ouvre le dossier.
PO fournisseur	Bon de commande émis vers le fournisseur.
Licence	Autorisation d'importation ; son n° est le « N° de validation ».
COD	Référence de la licence (ex. COD 2026 0012) ; sert de base aux références d'inspection.
FOB / CIF	Valeur de la marchandise départ ; CIF = FOB + fret + assurance (+ autres frais).
AV	Attestation de vérification : libère les quantités conformes.
ARA	Attestation de refus : nécessite une régularisation.
Agence en douane	Transitaire qui déclare l'expédition ; elle a son propre n° de dossier.
Document bloquant	Document obligatoire qui empêche une étape tant qu'il n'est pas validé ou dérogé.
CMUP	Coût moyen unitaire pondéré : méthode de valorisation du stock, en devise de base.

7. Exercice de fin de formation

Faire avancer un dossier d'import complet sur l'environnement de test :

- [ ] Créer un PO client en mode import
- [ ] Saisir un devis et créer le PO fournisseur
- [ ] Envoyer le PO fournisseur
- [ ] Importer la licence depuis son PDF et vérifier le COD
- [ ] Déclarer l'inspection et joindre le rapport
- [ ] Enregistrer la décision AV
- [ ] Créer l'expédition et vérifier l'imputation sur l'AV
- [ ] Désigner l'agence en douane et son n° de dossier
- [ ] Déposer puis valider les documents bloquants
- [ ] Confirmer la réception
- [ ] Saisir la facture client et son paiement
- [ ] Clôturer le dossier