

Atelier N° 8 : Master DSBD & IA

Le but de cet atelier est :


- Virtualisation Desktop type (RDS)
- d'installer l'active Directory sur la machine virtuelle windows 2012 ou 2008.
- d'accéder à travers la machine physique **au bureau à distance (RDS)**.

Pré-requis :

- Hôte : une MV Windows server 2012 (régler sur DHCP)
- Le nom du domaine sera FSBM.local (ou fsbm.ma)
- Le contrôleur de domaine sera la VM windows server (Nommer la machine ADserver)



Etape 1 : Installation d'un serveur AD



Vous devez obtenir cette configuration (l'IP selon votre DHCP) :





- a. Gérer/ajouter une fonctionnalité/sélection du host/service AD DS/Module Active Directory pour Windows- ajouter fonctionnalité/installer

- b. Voir partie drapeau avancement installation/Configuration post déploiement
/promouvoir ce serveur/ajouter la forêt : domaine FSBM.local
- c. Après redémarrage login \administrateur@FSBM.local et renseigner le mot de passe fourni.







Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

SERVERE DE DESTINATION
ADserver

Confirmer les sélections d'installation

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

AD DS

Confirmation

Résultats

Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné, cliquez sur Installer.

☐ Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire

Il se peut que des fonctionnalités facultatives (comme des outils d'administration) soient affichées sur cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. Si vous ne voulez pas installer ces fonctionnalités facultatives, cliquez sur Précédent pour désactiver leurs cases à cocher.

Gestion de stratégie de groupe

Outils d'administration de serveur distant

Outils d'administration de rôles

Outils AD DS et AD LDS

Module Active Directory pour Windows PowerShell

Outils AD DS

Centre d'administration Active Directory

Composants logiciels enfichables et outils en ligne de commande AD DS

Services AD DS

[Exporter les paramètres de configuration](#)
[Spécifier un autre chemin d'accès source](#)

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

SERVERE DE DESTINATION
ADserver

Progression de l'installation

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

AD DS

Confirmation

Résultats

Afficher la progression de l'installation

i

Démarrage de l'installation

Gestion de stratégie de groupe

Outils d'administration de serveur distant

Outils d'administration de rôles

Outils AD DS et AD LDS

Module Active Directory pour Windows PowerShell

Outils AD DS

Centre d'administration Active Directory

Composants logiciels enfichables et outils en ligne de commande AD DS

Services AD DS



[Exporter les paramètres de configuration](#)

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler



Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Configuration de déploiement

SERVEUR CIBLE
ADserver

Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

- ☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
- ☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
- ☒ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine : FSBM.local

[En savoir plus configurations de déploiement](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE
ADserver

Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2012

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2012

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

- ☐ Serveur DNS (Domain Name System)
- ☒ Catalogue global (GC)
- ☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

[En savoir plus options du contrôleur de domaine](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options supplémentaires

SERVEUR CIBLE
ADserver

Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats

Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.

Le nom de domaine NetBIOS : FSBM

En savoir plus options supplémentaires

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Chemins d'accès

SERVEUR CIBLE
ADserver

Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats

Spécifier l'emplacement de la base de données AD DS, des fichiers journaux et de SYSVOL



Dossier de la base de données : C:\Windows\NTDS

Dossier des fichiers journaux : C:\Windows\NTDS


Dossier SYSVOL : C:\Windows\SYSVOL

En savoir plus Chemins d'accès Active Directory


< Précédent Suivant > Installer Annuler




L'étape suivante est le redémarrage et authentification avec le login fournit.




II-Ajout d'un utilisateur








Click sur users :




Click droit/nouveau/utilisateur :








Utilisateur crée :




III-Accès au bureau par RDS


Il suffit de vérifier à partir d'une autre machine par exemple la machine physique :








Si on veut accéder au bureau à distance il faut faire d'autres étapes comme activer le bureau à distance et autoriser l'utilisateur à l'utiliser.







Et ajouter les utilisateurs autorisés :










il faut ajouter l'utilisateur au groupe administrateur.



Vérification : On se connecte de nouveau et le tour est joué.

