
BEN'S G7

STFC PROGRESS PLANNER

Userguide

Was du brauchst, wie du es einmalig einrichtest und wie du den Planner danach Woche für Woche mit Daten versorgst – für Gebäude und G7-Schiffe.



Für Star Trek Fleet Command · Daten aus next.spocks.club

Version 3.4 · Oktober 2026

Inhalt

1 Was der Planner macht

2 Voraussetzungen

3 Einmalige Einrichtung: Spock's Club und Synchronisierung

4 Den Planner öffnen

5 Die Oberfläche im Überblick

6 Account-Snapshot: der JSON-Export

7 Zielplan: Texte aus dem Upgrade-Planer

8 Schiffe planen

9 Der regelmäßige Ablauf

10 Prognose, Packs und Was-wäre-wenn

11 Daten sichern

12 Begriffe in der App

13 Wenn etwas nicht klappt

1 Was der Planner macht

Der Planner zeigt dir, wann du ein Ziel erreichst – ein Gebäude wie Operations 76 oder ein G7-Schiff wie die Praefortis auf Tier 9 – und welches Material dich dabei am meisten bremst.

Er rechnet nicht mit geschätzten Werten, sondern mit deinen echten Daten aus Spock's Club: deinem Ressourcenstand aus regelmäßigen Exporten und den Kosten deines Upgrade-Plans. Aus mehreren Exporten über die Zeit ermittelt er dein tatsächliches Einkommen pro Material und daraus eine Prognose.



GUT ZU WISSEN

Der Planner ist eine einzelne Datei. Er braucht kein Internet und schickt keine Daten irgendwohin. Alles, was du einliest, bleibt in deinem Browser auf deinem PC.

2 Voraussetzungen

Hake diese Liste ab, bevor du startest.

- [ ] **Ein Konto bei Spock's Club** auf next.spocks.club. Die Anmeldung läuft über deine E-Mail-Adresse und ein Einmalpasswort.
- [ ] **Ein Weg, dein Spielkonto mit Spock's Club zu synchronisieren:**
  - **Empfohlen:** STFC auf dem PC (Windows oder macOS) mit dem **STFC Community Mod**. Er hält Spock's Club automatisch aktuell, während du spielst.
  - **Alternativ:** die Spock's-Club-App für Smartphone oder Desktop. Sie macht nur Momentaufnahmen – du musst sie vor jedem Export erneut ausführen.
- [ ] **Chrome oder Edge** auf deinem PC. Andere Browser funktionieren auch, aber nur Chrome und Edge können Exporte direkt aus deinem Download-Ordner einlesen und Backups automatisch in einen Ordner speichern.
- [ ] **Die Planner-Datei** (`Bens_G7_STFC_Progress_Planner_v3.4.0.html`) an einem festen Ort auf deinem PC.
- [ ] **Etwas Geduld am Anfang:** Für eine Prognose braucht der Planner mindestens drei Abschnitte zwischen Exporten, jeweils mindestens 20 Stunden auseinander. Mit Exporten an vier verschiedenen Tagen hast du deine erste Prognose.

WICHTIG

Benutze für den Planner immer denselben Browser. Die Daten liegen im Speicher dieses Browsers – in einem anderen Browser oder nach dem Löschen der Browserdaten ist der Planner leer. Dagegen hilft das Backup (Kapitel 11).

3 Einmalige Einrichtung

Konto anlegen und dafür sorgen, dass Spock's Club deine Spieldaten bekommt.

3.1 Bei Spock's Club anmelden

1. Öffne next.spocks.club und wähle im Menü **„Login“**.
2. Bestätige den Cookie-Hinweis mit **„Accept Cookies“** – ohne Cookies ist keine Anmeldung möglich.
3. Gib deine E-Mail-Adresse ein und fordere das Einmalpasswort an (**„Get One-Time Password“**). Trage den Code aus der E-Mail ein und bestätige mit **„Verify“**.

Spock's Club speichert die E-Mail-Adresse laut eigener Angabe nicht, sondern bildet daraus eine private Kennung.

3.2 Synchronisierung über den Community Mod (PC)

1. Öffne in Spock's Club die Seite **„Syncing“** und dort den Reiter **„Community Mod“**.
2. Klicke auf **„Create Token“**. Kopiere den Sync-Token mit **„Copy to Clipboard“**. **Gib diesen Token niemandem weiter** – wer ihn hat, kann Daten in dein Konto schreiben.
3. Lade den Community Mod über **„Download latest release“** herunter (Quelle: github.com/netniv/stfc-mod). Unter Windows entpackst du `version.dll` aus dem ZIP und legst sie in den Spielordner, in dem auch `prime.exe` liegt. Standardpfad: `C:\Games\Star Trek Fleet Command\Star Trek Fleet Command\default\game`. Unter macOS installierst du den Mod über das DMG und startest das Spiel künftig über den Mod-Launcher.
4. Öffne im Spielordner die Datei `community_patch_settings.toml` (gibt es sie noch nicht, startet das Spiel einmal mit dem Mod – er legt sie an). Füge den Block ein, den Spock's Club auf der Syncing-Seite anzeigt, und ersetze den Token durch deinen eigenen. Vorhandene `[sync]`-Einträge überschreibst du dabei.
5. Starte das Spiel. Prüfe danach auf der Syncing-Seite unter **„Sync Log“**, ob **„Last sync“** eine aktuelle Zeit zeigt.

```
# Ausschnitt – den vollständigen, aktuellen Block kopierst du von der Syncing-Seite
[sync]
buildings = true
resources = true
inventory = true
# … weitere Einträge wie auf der Seite angezeigt …

[sync.targets.spocksclub-next]
url   = 'https://next.spocks.club/sync/ingress/'
token = 'DEIN-SYNC-TOKEN'
```

FÜR DEN PLANNER ENTSCHEIDEND

Der Planner braucht von Spock's Club deine **Gebäude** und deine **Ressourcen**. Achte darauf, dass `buildings` und `resources` im `[sync]`-Block auf `true` stehen.

3.3 Alternative: Spock's-Club-App (Smartphone oder Desktop)

Auf der Syncing-Seite findest du unter **„Mobile“** und **„Desktop“** die Anleitung für die Spock's-Club-App. Du meldest dich dort mit deiner ScopelyID an und startest die Synchronisierung von Hand. Das meldet dich aus der laufenden Spielsitzung ab. Weil die App nur eine Momentaufnahme macht, musst du sie **vor jedem Export** erneut synchronisieren.


4 Den Planner öffnen

1. Speichere die Planner-Datei an einem festen Ort, zum Beispiel in einem Ordner `STFC Planner` auf dem Desktop.
2. Öffne sie per Doppelklick – oder per Rechtsklick › **„Öffnen mit“** › Chrome bzw. Edge.
3. Beim ersten Öffnen erklärt dir eine kurze Einführung die wichtigsten Schritte. Du findest sie später jederzeit wieder im Menü unter **„? Einführung“**.




Die Einführung erscheint einmalig beim ersten Öffnen.

Die Übersicht zeigt die **Einrichtung** mit fünf Schritten: Export einlesen, Zielplan aktiv, Stationspack eintragen, Backup-Ordner wählen und Prognose. Der Planner hakt jeden Schritt selbst ab, sobald er erledigt ist; der nächste offene Schritt ist blau umrandet und hat einen eigenen Knopf. Beim allerersten Start heißt der Kasten „Willkommen – so startest du“.



Der Startbildschirm: Einrichtung mit fünf Schritten.

Die Einrichtung bleibt sichtbar, bis alle Schritte erledigt sind. Mit **„Ausblenden“** wählst du **„bis zum nächsten Öffnen“** oder **„dauerhaft“**; dauerhaft Ausgeblendetes holst du auf der Seite **„Daten & Import“** mit **„Einrichtung wieder einblenden“** zurück.




Einrichtung mit vier von fünf erledigten Schritten – offen ist der Stationspack.

NEUE VERSIONEN

Bekommst du eine neue Version der Datei, öffne einfach die neue Datei im selben Browser. Deine Pläne und Snapshots bleiben erhalten, weil sie im Browser gespeichert sind, nicht in der Datei. Sicherer ist es trotzdem, vorher ein Backup zu speichern.

5 Die Oberfläche im Überblick

So sieht die Übersicht aus, sobald ein Plan aktiv ist und genug Exporte vorliegen.




1 **Menü.** Plan-Seiten (Übersicht, Bau-Reihenfolge, Ressourcen & Effizienzen, Prognose & Packs, Verlauf), Auswertung (Wochenbericht, Was-wäre-wenn) und **„Daten & Import“**, jeweils mit Symbol. Ein bernsteinfarbener Punkt dort heißt: Backup fällig oder Browser-Speicher knapp.

2 **Zielpläne.** Klick wählt einen Plan. Reihenfolge per Ziehen oder ◀ ▶ (erscheinen beim Darüberfahren) – der erste Plan ist der Hauptplan.

3. **+ Neuer Plan** legt einen weiteren Zielplan an.
4. **Der gewählte Plan** mit Status, Fortschritt in Stufen und **„Plandaten verwalten“**.
5. **Voraussichtlich fertig** – realistisch, dazu konservativ und optimistisch. Die Plakette daneben sagt, wie belastbar das Datum ist: vorläufig, brauchbar oder stabil (Kapitel 10).
6. **Engpass, Packs bis zum Ziel, Bauzeit.** Die Engpass-Karte zeigt die drei Materialien, die zuletzt gedeckt sind, und was ein Stationspack am Fertigstellungsdatum ändert (Kapitel 10). Darunter ein Hinweis, dass Werte aus Spock's Club vom Spiel abweichen können.
7. **Datenpflege.** Stand von Export, Plan-Import und Backup, dazu **„Neue Exporte einlesen“**. Ist etwas fällig, erscheinen darunter Hinweise mit passendem Knopf.
8. **Ressourcen** nach Σ, Rare, Uncommon, Common. Der Engpass ist kräftig, die zwei weiteren langsamsten Materialien sind dezent markiert. Common ist grau – es zählt nicht, weil es per Latinum kaufbar ist.
9. **Entwicklung** eines Materials mit Prognoselinie. Fährst du darüber, zeigt es Datum, Bestand und Veränderung pro Tag; ein Klick vergrößert es. Darunter: die nächsten Bauschritte.

Farben haben eine Bedeutung: Cyan steht für Daten und Aktionen, Bernstein für „hier aufpassen“ (Engpass, OPS-Stufen, fällige Dinge), Grün für „gedeckt“ und Rot nur für echte Probleme wie „Veraltet“ oder Löschen.

Begriffe erklärt: Wo ein kleines **„i“** steht – etwa bei Engpass, Prognose-Qualität oder Abschnitte –, erscheint beim Darüberfahren oder Anklicken eine kurze Erklärung.



Erklärung zum Begriff „Engpass“.


6 Account-Snapshot: der JSON-Export

Der Export ist deine Bestandsaufnahme: Wie viel von jedem Material hast du gerade, und auf welcher Stufe stehen deine Gebäude?

1. **Erst synchronisieren.** Mit dem Community Mod heißt das: Spiel starten bzw. laufen lassen. Mit der App: Sync von Hand ausführen. Exportierst du vorher, bekommst du den alten Stand.
2. Öffne in Spock's Club die Seite **„Syncing“** und klicke unter **„Sync Management“** auf **„Export Data“**.
3. Wähle mindestens **„Buildings“** und **„Resources“**. Resources enthält auch deine Schiffsteile. Weitere Kategorien schaden nicht, machen die Datei aber größer.


4. Wähle das Format **„JSON“** und klicke auf **„Download Export“**. Die Datei heißt `spocksclub-data-export_…json` und landet in deinem Download-Ordner. Benenne sie nicht um – der Planner liest Datum und Uhrzeit aus dem Namen.

5. Im Planner: **„Neue Exporte einlesen“** – im Datenpflege-Streifen der Übersicht oder auf der Seite **„Daten & Import“**. Beim ersten Mal wählst du deinen Download-Ordner; danach findet der Planner neue Exporte dort selbst. Alternativ ziehst du die Datei auf das Importfeld der Seite Daten & Import.



Seite Daten & Import: Account-Snapshot mit Importfeld und den letzten Exporten.

Findet der Planner neue Dateien, zeigt er sie in einer Liste an. Neue Exporte sind vorausgewählt. Ein Export mit identischen Werten zum Stand davor wird markiert – dann hast du vermutlich vor dem Sync exportiert.



Exporte übernehmen: „neu“ ist vorausgewählt, „identisch“ nicht.

PRÜFUNGEN BEIM EINLESEN

Schon eingelesene Exporte und doppelte Dateien bietet der Planner nicht noch einmal an. Ein Export, der **älter** ist als dein neuester Snapshot, wird übernommen und verfeinert die Raten, ändert aber nicht deinen aktuellen Bestand. Eine Datei mit leeren, negativen oder unlesbaren Werten lehnt der Planner ab („Ungültiger Wert bei …“) – deine Daten bleiben dann unverändert. Exportiere in dem Fall in Spock's Club neu.

BEIM ÖFFNEN

Erlaubt dein Browser den Zugriff auf den Export-Ordner noch, sucht der Planner beim Öffnen selbst nach neuen Exporten und bietet sie direkt zum Übernehmen an. Gibt es nichts Neues, passiert nichts. Fragt Chrome nach einem Neustart wieder nach dem Zugriff, genügt ein Klick auf **„Neue Exporte einlesen“**.

WIE OFT?

Mehrmals pro Woche. Jeder Export ist ein Messpunkt. Je mehr Messpunkte, desto stabiler die Prognose. Abstände unter 20 Stunden zählen nicht als eigener Abschnitt.

7 Zielplan: Texte aus dem Upgrade-Planer

Der Zielplan sagt dem Planner, was dein Ziel kostet und welche Gebäude auf dem Weg dorthin noch fällig sind.

7.1 In Spock's Club: das Ziel in den Upgrade-Planer legen

1. Füge dein Ziel über die Rechner **„Cost“** oder **„Requirements“** zum **„Upgrade Plan“** hinzu – zum Beispiel Operations bis Stufe 76.
2. Öffne den **„Upgrade Plan“**. Er enthält automatisch alle offenen Vorstufen, die dein Ziel braucht.

NUR EIN ZIEL IM UPGRADE-PLANER

Lass immer nur **ein Item** im Upgrade-Planer, wenn du Texte für den Planner kopierst. Bei mehreren Items gilt **„Total resources“** für alle zusammen. Der Planner warnt, wenn er den Zusatz „Cost counted under an earlier item“ im Text findet. Für ein zweites Ziel legst du einen zweiten Plan an und kopierst dessen Texte separat.

7.2 Die drei Texte kopieren


Abschnitt im Upgrade-Planer	So kopierst du ihn	Daraus liest der Planner
Included upgrades	Text markieren, Strg + C	Ziel, Pflichtgebäude, Startstufen
Total resources	Copy-Button des Abschnitts	Kosten, Bestand, Fehlmenge, Bauzeit
Item costs & efficiencies	Text markieren, Strg + C	Effizienzen (Prozentwerte)

FEHLEN MATERIALIEN IM TEXT?

Das ist normal. Spock's Club listet nur Materialien, die für dein Ziel noch gebraucht werden. Was im Text fehlt, wertet der Planner als **bereits erfüllt**; im Importdialog steht es als „ohne Bedarf“.

7.3 Im Planner: Plan anlegen, importieren, bestätigen

1. Lege mit **„+ Neuer Plan“** einen Plan an – oben ist **„Gebäude“** vorgewählt –, etwa „Operations 76“, mit Start- und Ziellevel. Das Gebäudebild erkennt der Planner selbst; bei Bedarf wählst du es unter **„Gebäudebild“** von Hand.
2. Öffne **„Plandaten verwalten“** › **„Upgrade-Plan importieren“**. Der Dialog führt dich in drei Schritten durch die drei Texte; rechts siehst du laufend, was erkannt wurde.
3. Übernimm die geprüften Daten. Setze danach unter **„Plandaten verwalten“** das Häkchen **„Ich habe die importierten Daten geprüft“**. Erst dann ist der Plan **aktiv** und wird berechnet.



Upgrade-Plan importieren: Schritt 1 „Included upgrades“, rechts die Zusammenfassung.

ZIELGEBÄUDE UND PLANNAME

Als Ziel erkennt der Planner das Gebäude mit dem höchsten Ziellevel. Steht Operations auf derselben Stufe in der Liste – etwa bei Academy 76, die OPS 76 voraussetzt –, ist Operations nur Voraussetzung und das andere Gebäude das Ziel. Kommen mehrere Gebäude in Frage, schlägt der Planner das vor, das zu deinem Plannamen passt, und warnt; das Zielgebäude kannst du in Schritt 1 korrigieren. Deinen Plannamen ändert der Import nicht – nur eine Levelzahl am Ende folgt einem neuen Ziellevel („Operations 75“ wird „Operations 76“).

WANN NEU IMPORTIEREN?


Nur wenn sich am Plan etwas geändert hat: neues Ziel, ein Gebäude fertig gebaut oder geänderte Effizienzen. Nach einem Bau nimmst du immer auch **„Total resources“** neu mit. Den Ressourcenstand liefert sonst der JSON-Export.

8 Schiffe planen

Ab Version 3.0 plant der Planner neben Gebäuden auch G7-Schiffe: einen Tier-Aufstieg oder den Neubau, mit Schiffsteilen, Prognose und Engpass.

8.1 Schiffsplan anlegen

1. Klicke auf **„+ Neuer Plan“** und wähle oben **„Schiff“**.
2. Wähle das Schiff aus der Liste. Sie enthält die G7-Schiffe, gegliedert nach der Schiffswerft-Stufe, die sie voraussetzen – etwa „Praefortis – Romulaner · Forschungsschiff · ab Schiffswerft 73“. Für ein Schiff, das nicht in der Liste steht, wählst du **„Anderes Schiff …“**, gibst den Namen und die nötige Schiffswerft-Stufe ein.
3. Prüfe die **Klasse**: Kampfschiff, Abfangjäger, Forschungsschiff oder Miner. Sie bestimmt, welche Schiffsteile der Plan zählt. Bei Schiffen aus der Liste ist sie vorgewählt, bei einem anderen Schiff wählst du sie selbst.
4. Trag **„Tier von“** und **„Tier bis“** ein. Für ein neues Schiff setzt du stattdessen das Häkchen **„Schiff neu bauen“**.
5. Fehlt dir die nötige Schiffswerft, wählst du unter **„Schiffswerft-Plan“** den passenden Plan (8.4). Dann **„Entwurf speichern“**.



Neuer Schiffsplan: Snakehead von Tier 1 auf 3. Schiffswerft 76 fehlt noch, der passende Schiffswerft-Plan ist vorgeschlagen.

Unter den Tier-Feldern prüft der Planner die **Voraussetzung**: Er vergleicht die nötige Schiffswerft-Stufe mit deiner Stufe aus dem neuesten Export. Grün heißt erfüllt, rot noch nicht. Ist deine Stufe noch unbekannt, kommt sie mit dem nächsten Export.

SCHIFFSWERFT ZU NIEDRIG

Solange deine Schiffswerft niedriger ist als nötig, zeigt der Planner **kein Fertigdatum** – nur, wann die Ressourcen gedeckt wären. Oben steht dann zum Beispiel „Schiffswerft 76 fehlt“, der Zieltermin heißt „nicht bewertbar“. Ein Datum gibt es, sobald du einen Plan für die Schiffswerft anlegst, bestätigst und beim Schiff unter **„Schiffswerft-Plan“** wählst (8.4).

8.2 Upgrade-Plan importieren


Leg das Schiffsziel wie gewohnt in den Upgrade-Planer von Spock's Club – auch hier nur ein Item. Für Schiffe braucht der Planner nur **zwei Texte**: **„Total resources“** (Copy-Button) und **„Item costs & efficiencies“** (markieren, Strg + C). „Included upgrades“ entfällt, der Import-Assistent beginnt deshalb direkt bei den Ressourcen.



Import für ein Schiff: zwei Schritte, die Schiffsteile der Klasse werden erkannt.

Tier-Up Time und Ship Construction Time liest der Planner nicht ein – die Zeit fließt bei Schiffen nicht in die Rechnung ein. Danach wie bei Gebäuden unter **„Plandaten verwalten“** bestätigen; erst dann ist der Plan aktiv.

8.3 Was beim Schiff anders ist



Ein aktiver Schiffsplan nach Schiffswerft 76: Klasse als Bild, Tier-Ziel, Engpass mit Schiffsteilen.

- **Schiffsteile zählen mit.** Common, Uncommon und Rare Parts der gewählten Klasse erscheinen in Ressourcen, Prognose, Engpass und Zieltermin wie jedes andere Material. Die Bestände kommen aus dem JSON-Export (Kategorie **„Resources“**).
- **Eigene Packs je Klasse.** Statt mit dem Stationspack rechnet ein Schiffsplan mit dem Schiffs-Pack seiner Klasse (8.5). „Anderes Schiff“ hat keinen Pack.
- **Keine Bauzeit und keine Bau-Reihenfolge.** Beides gibt es nur für Gebäude.
- **Kein „Veraltet“ durch Gebäude.** Baust du ein Gebäude, bleibt ein Schiffsplan aktiv. Nach einem Tier-Aufstieg importierst du den Plan neu oder legst einen neuen an.

8.4 Schiffswerft-Plan: erst die Schiffswerft, dann das Schiff

Viele Schiffe brauchen eine höhere Schiffswerft, als du gerade hast – die Snakehead etwa Schiffswerft 76. Lege dafür einen Gebäudeplan für die Schiffswerft an und wähle ihn beim Schiff unter **„Schiffswerft-Plan“** – beim Anlegen oder später unter **„Plandaten verwalten“**. Zur Wahl stehen nur Pläne, die die nötige Stufe erreichen. Reicht deine Schiffswerft schon, erscheint das Feld nicht.

Was die Schiffswerft kostet, ist dann **vorgemerkt**: Der Planner zieht es zuerst von deinem Bestand ab, und das Schiff rechnet mit dem Rest. Fehlt-Menge, Engpass, Prognose und Zieltermin des Schiffs enthalten damit auch das, was die Schiffswerft noch braucht.



⛓ Snakehead T3 nach Schiffswerft 76


Was Schiffswerft 76 kostet, ist vorgemerkt und steht diesem Plan erst danach zur Verfügung.

MATERIAL	BESTAND	VORGEMERKT	VERFÜGBAR	KOSTEN	FEHLT (INKL. SCHIFFSWERFT)	GEDECKT CA.
Σ-Tritanium	87,4 Mio.	16,7 Mio.	70,7 Mio.	204,9 Mio.	134,2 Mio.	10.12.2026 (~6 Wochen)
Σ-Dilithium	170,6 Mio.	2,7 Mio.	167,8 Mio.	2,2 Mio.	gedeckt	gedeckt
7★ Common Ore	450.040	332.966	117.074	222.858	105.784	per Latinum
7★ Common Gas	407.278	139.100	268.178	479.300	211.122	per Latinum
7★ Uncommon Ore	250.599	101.080	149.519	63.746	gedeckt	gedeckt
7★ Uncommon Gas	109.522	63.167	46.355	162.192	115.837	23.12.2026 (~8 Wochen)
7★ Rare Ore	39.846	53.563	0	14.929	28.646	7.11.2026 (12 Tage)
7★ Rare Gas	21.582	29.140	0	41.444	49.002	30.11.2026 (~5 Wochen)
7★ Common Interceptor Parts	1,7 Mio.	–	1,7 Mio.	1 Mio.	gedeckt	gedeckt
7★ Uncommon Interceptor Parts	436.668	–	436.668	293.520	gedeckt	gedeckt
7★ Rare Interceptor Parts	11.002	–	11.002	21.029	10.027	24.2.2027 (~17 Wochen)

Fehlt = Kosten des Schiffswerft-Plans + Kosten des Schiffs − Bestand. Prognose, Engpass und Zieltermin des Schiffs rechnen mit diesem Wert. Ändern unter „Plandaten verwalten“ › „Schiffswerft-Plan“.

Der Kasten „… nach Schiffswerft 76“ in der Übersicht: Bestand, vorgemerkt für die Schiffswerft, verfügbar und was insgesamt fehlt.

- Gibt es einen passenden Schiffswerft-Plan, schlägt der Planner ihn beim Anlegen vor.
- Gebäudepläne lassen sich nicht verketten: Spock's „Included upgrades“ enthält die Vorstufen ohnehin, eine Kette hätte gemeinsame Stufen doppelt gezählt.
- Löschst oder schließt du den Schiffswerft-Plan ab, rechnet das Schiff wieder für sich allein.
- Die Plankarte zeigt die Verknüpfung mit ⛓ **nach …**, die Prognose mit „· nach …“.



Fertigstellungsprognose

Prognose-Qualität VORLÄUFIG

4 Abschnitte über 4 Tage · brauchbar ab 6 Abschnitten über 14 Tage.

Gezählt wird beim Material mit den wenigsten Daten. Stufen: vorläufig unter 6 Abschnitten oder 14 Tagen, brauchbar ab 6 Abschnitten über 14 Tage, stabil ab 10 Abschnitten über 28 Tage. Längere Abschnitte zählen mehr als kurze. Mehr Exporte verbessern die Prognose bis zum Zeitfenster von 6 Wochen; ältere Abschnitte fallen dann heraus, die Prognose bleibt aktuell.

Konservativ	Realistisch	Optimistisch
2.3.2027 (~18 Wochen)	**24.2.2027 (~17 Wochen)**	**29.1.2027 (~13 Wochen)**
7★ Rare Interceptor Parts	bestimmt durch 7★ Rare Interceptor Parts	7★ Rare Interceptor Parts

Ausgangspunkt: Datenstand vom 27.10.2026, 12:30:00.

Packs bis zum Ziel

51 Ultra-Abfangjäger-Machtpakete · 5.100 €

Pack bearbeiten

Inhalt gültig ab 27.10.2026 · 100 € pro Pack

bestimmt durch 7★ Rare Gas · inkl. Schiffswerft 76 · nicht im Pack enthalten: Σ-Parsteel, 7★ Rare Ore

Mit **1 Pack pro Woche** (100 € pro Woche): Ziel ca. am **18.12.2026** (realistisch), insgesamt ca. 8 Packs = 800 €

MATERIAL	FEHLT	INHALT PRO PACK	PACKS NÖTIG
Σ-Parsteel	551 Mio.	–	nicht im Pack
Σ-Tritanium	134,2 Mio.	ca. 8.650.000	ca. 16
Σ-Dilithium	0	–	gedeckt
7★ Uncommon Ore	0	–	gedeckt
7★ Uncommon Gas	115.837	4.470	26
7★ Uncommon Crystal	0	7.900	gedeckt
7★ Rare Ore	28.646	–	nicht im Pack
7★ Rare Gas	**49.002**	**965**	**51**
7★ Rare Crystal	0	1.700	gedeckt
7★ Common Interceptor Parts	0	ca. 36.500	gedeckt
7★ Uncommon Interceptor Parts	0	ca. 14.300	gedeckt
7★ Rare Interceptor Parts	10.027	770	14

MATERIAL	FEHLT	RATE REALISTISCH	KONSERVATIV	REALISTISCH	OPTIMISTISCH	DATENBASIS
Σ-Parsteel	551 Mio.	+69,2 Mio./Tag	8.11.2026 (13 Tage)	4.11.2026 (8 Tage)	4.11.2026 (8 Tage)	5 von 5
Σ-Tritanium	134,2 Mio.	+3,1 Mio./Tag	15.12.2026 (~7 Wochen)	10.12.2026 (~6 Wochen)	8.12.2026 (~6 Wochen)	5 von 5
Σ-Dilithium	0	+3,9 Mio./Tag	gedeckt	gedeckt	gedeckt	5 von 5
7★ Common Ore (zählt nicht)	105.784	+11.814/Tag	6.11.2026 (10 Tage)	5.11.2026 (9 Tage)	5.11.2026 (9 Tage)	5 von 5
7★ Common Gas (zählt nicht)	211.122	+902/Tag	18.6.2027 (~33 Wochen)	18.6.2027 (~33 Wochen)	18.6.2027 (~33 Wochen)	4 von 5 (1 markiert)
7★ Common Crystal (zählt nicht)	0	+575/Tag	gedeckt	gedeckt	gedeckt	4 von 5 (1 markiert)
7★ Uncommon Ore	0	+1.043/Tag	gedeckt	gedeckt	gedeckt	5 von 5
7★ Uncommon Gas	115.837	+2.049/Tag	23.12.2026 (~8 Wochen)	23.12.2026 (~8 Wochen)	23.12.2026 (~8 Wochen)	4 von 5 (1 markiert)
7★ Uncommon Crystal	0	+655/Tag	gedeckt	gedeckt	gedeckt	4 von 5 (1 markiert)
7★ Rare Ore	28.646	+2.555/Tag	13.11.2026 (~2 Wochen)	7.11.2026 (12 Tage)	7.11.2026 (12 Tage)	5 von 5
7★ Rare Gas	49.002	+1.461/Tag	1.12.2026 (~5 Wochen)	30.11.2026 (~5 Wochen)	30.11.2026 (~5 Wochen)	5 von 5
7★ Rare Crystal	0	+1.178/Tag	gedeckt	gedeckt	gedeckt	5 von 5
7★ Common Interceptor Parts	0	+4.480,1/Tag	gedeckt	gedeckt	gedeckt	5 von 5
7★ Uncommon Interceptor Parts	0	+2.130,1/Tag	gedeckt	gedeckt	gedeckt	5 von 5
7★ Rare Interceptor Parts	10.027	+83,6/Tag	2.3.2027 (~18 Wochen)	24.2.2027 (~17 Wochen)	29.1.2027 (~13 Wochen)	5 von 5

Bauzeit: 0 Min. · Speedups ausreichend (laut Spock's Club) – wird separat betrachtet und nicht in die Ressourcenprognose eingerechnet.

Raten aus den JSON-Snapshots der letzten 6 Wochen, Abschnitte mit mindestens 20 Stunden Abstand. Verbautes wird über die gesunkene Cost aus Plan-Importen herausgerechnet. Realistisch = Median, konservativ = unteres Viertel, optimistisch = oberes Viertel, jeweils nach Länge der Abschnitte gewichtet. Prognose ab 3 Abschnitten. 7★ Common zählt nicht für die Gesamtprognose (per Latinum kaufbar).


Prognose des Schiffsplans: Die Materialien des Schiffswerft-Plans stehen mit in der Tabelle.

8.5 Schiffs-Packs

Für jede Klasse gibt es einen Schiffs-Pack – etwa das „Ultra-Abfangjäger-Machtpaket“. Trag einmal ein, was er enthält: Seite **„Daten & Import“** › **„Schiffs-Packs“** › **„Bearbeiten“**. Erfasst werden Σ-Tritanium, die 7★ Materialien und die 7★ Teile der Klasse; Latinum, Parstahl, Dilithium und niedrigere Sterne zählen nicht. Werte, die das Spiel gerundet zeigt („14,3 Tsd.“), markierst du mit „ca.“. Der Inhalt hängt von deiner OPS-Stufe ab – nach einem OPS-Aufstieg also prüfen.




Schiffs-Packs auf der Seite Daten & Import: ein Pack je Klasse.



Inhalt des Abfangjäger-Packs bearbeiten.

Danach rechnet der Schiffsplan wie ein Gebäudeplan mit dem Stationspack: „Packs bis zum Ziel“, was ein Pack am Fertigdatum ändert, „1 Pack pro Woche“ und die Pack-Stellschrauben in Was-wäre-wenn. Hat das Schiff einen Schiffswerft-Plan, zählt dessen Bedarf mit („inkl. Schiffswerft 76“) – sonst sähe es so aus, als reichten weniger Packs, obwohl die Schiffswerft noch fehlt. Materialien, die nicht im Pack stecken, stehen als „nicht im Pack enthalten“ da.



Packs bis zum Ziel für die Snakehead, inklusive Schiffswerft 76.

8.6 Schiffsteile aus älteren Exporten nachtragen

Exporte, die du vor Version 3.0 eingelesen hast, enthalten im Planner noch keine Schiffsteile – damals hat er sie nicht gespeichert. Für die Prognose der Schiffsteile bräuchte er sonst wieder drei neue Abschnitte. Liest du die alten Export-Dateien noch einmal ein, trägt der Planner die Schiffsteile nach, ohne Snapshots doppelt anzulegen:

- Mit **„Neue Exporte einlesen“** im gewohnten Download-Ordner passiert das automatisch für alle dort noch liegenden Exporte.
- Alternativ ziehst du die alten Dateien auf das Importfeld der Seite **„Daten & Import“**.

Der Planner meldet dann „Schiffsteile aus N älteren Exporten nachgetragen“.

9 Der regelmäßige Ablauf

Ist alles eingerichtet, brauchst du nur noch wenige Minuten pro Woche.

Mehrmals pro Woche

Spiel starten (Sync), JSON-Export herunterladen, im Planner **„Neue Exporte einlesen“**.

Nach einem Bau

Upgrade-Planer öffnen, die Texte neu kopieren und im Plan importieren – bei Schiffen nach einem Tier-Aufstieg.

Einmal pro Woche

Wochenbericht ansehen: Fortschritt, Fertigstellung im Vergleich zur Vorwoche, Engpass.

Der **Datenpflege-Streifen** in der Übersicht zeigt auf einen Blick, wie aktuell deine Daten sind. Ist etwas fällig – ein Export älter als drei Tage, ein Plan nicht aktiv, Gebäudestufen seit dem letzten Plan-Import gestiegen, ein fehlendes Backup –, erscheinen darunter Hinweise mit dem passenden Knopf.

Der Planner kennt die Gebäudenummern im Export und nennt Gebäude beim Namen. Steigt laut Export ein Gebäude, das in deinem Plan steht, erscheint ein Hinweis wie „Shipyard 73 → 74 – das Gebäude gehört zu Operations 76“: Dann sind die Kosten nicht mehr aktuell, und du importierst den Upgrade-Plan neu. Baust du etwas, das in keinem Plan steht, kommt kein Hinweis. Die Ressourcen dafür fehlen trotzdem im nächsten Abschnitt; bei einem teuren Gebäude stellst du ihn unter **„Prognose & Packs“** › **„Abschnitte“** auf „zählt nicht“. Steigt ein Gebäude, dessen Nummer der Planner nicht kennt, meldet er die Nummer – mit **„Gehört nicht zum Plan“** blendest du den Hinweis aus, bis wieder eine Stufe dazukommt.

Auch der **Fortschritt** („2 von 46 Stufen“) läuft mit jedem Export mit, nicht erst beim nächsten Plan-Import.




Datenpflege-Streifen: alles aktuell.

Ziel erreicht

Hast du ein Ziel gebaut, öffnest du **„Plandaten verwalten“** und klickst **„Ziel erreicht – Plan abschließen“**. Nach einer Rückfrage verschwindet der Plan aus den Zielplänen; im Wochenbericht steht unter „Ereignisse der Woche“ ein Eintrag „Ziel erreicht“ mit dem Datum, seit wann du geplant hast, und der letzten Prognose. War es der Hauptplan, rückt der nächste Plan nach. Snapshots und Einkommen bleiben erhalten. Rückgängig machen geht nur über ein Backup.




„Ziel erreicht“ unter Plandaten verwalten.



Der Eintrag im Wochenbericht.


Bei Gebäudeplänen erkennt der Planner das selbst: Zeigt der Export das Zielgebäude auf der Zielstufe, erscheint oben im Plan ein grüner Kasten „Ziel erreicht“ mit **„Plan abschließen“**. Bei Schiffen geht das nicht – dort schließt du über die Plandaten ab.



Der Export zeigt Operations auf Stufe 76 – der Plan kann abgeschlossen werden.

Damit du das Abschließen nicht vergisst: Sind alle Ressourcen gedeckt, steht in der Übersicht unter „Gedeckt“ der Hinweis „Sobald gebaut: Plandaten verwalten › Ziel erreicht“ – ein Klick öffnet direkt die Plandaten. Gedeckt heißt noch nicht gebaut; abschließen musst du selbst.

Alle abgeschlossenen Ziele stehen dauerhaft unter **„Verlauf“** › **„Erreichte Ziele“**. Mit ✕ löschst du einen Eintrag nach einer Rückfrage, etwa wenn du aus Versehen abgeschlossen hast – der Plan kommt dadurch nicht zurück.



Erreichte Ziele unter Verlauf.

Pläne aktualisieren

Hast du ein Gebäude gebaut, das auch in anderen Plänen vorkommt, setzt der Planner diese Pläne auf **Veraltet**. Dann erscheint in der Übersicht und auf der Seite Daten & Import die Leiste **„N Pläne brauchen ein Update“**. Ein Klick auf **„Nacheinander aktualisieren“** öffnet für jeden betroffenen Plan den gewohnten Import-Assistenten; oben steht, der wievielte Plan es ist. Mit **„Plan überspringen“** geht es zum nächsten, **„Schließen“** oder **„Verwerfen“** beendet den Durchlauf.



Ein Plan ist veraltet – die Leiste führt direkt zum Import.


Bau-Reihenfolge

Unter **„Bau-Reihenfolge“** siehst du alle Pflichtgebäude in einer sinnvollen Reihenfolge, gegliedert nach OPS-Stufen. Mit ↑ ↓ oder per Ziehen passt du sie an; der Planner prüft nur, dass kein Gebäude über der OPS-Stufe liegt und Stufen desselben Gebäudes aufsteigend bleiben.



Bau-Reihenfolge mit OPS-Abschnitten.

Wochenbericht



Wochenbericht für den Hauptplan: Fortschritt, Fertigstellung, Engpass, Ressourcen der Woche und Ausblick.

Der Wochenbericht bezieht sich auf deinen Hauptplan. Die Spalten **„Ø Vorwoche“** und **„Trend“** vergleichen dein Einkommen pro Tag mit der Woche davor; fehlen dort zwei Snapshots, steht „kein Vergleich“. Unter der Tabelle stehen die **Effizienzänderungen der Woche** (ab dem zweiten Plan-Import mit Version 2.1). In der laufenden Woche folgt ein **Ausblick**: welche Materialien bis Ende nächster Woche voraussichtlich gedeckt sind, welcher Engpass bleibt und wann du fertig wärst, wenn dein Einkommen gleich bleibt.

10 Prognose, Packs und Was-wäre-wenn

Unter **„Prognose & Packs“** findest du die Fertigstellung in drei Szenarien: **realistisch** (Median deiner Einkommensabschnitte), **konservativ** (unteres Viertel) und **optimistisch** (oberes Viertel). Längere

Abschnitte zählen dabei mehr als kurze, weil sich Zufallsschwankungen darin ausgleichen. Abschnitte mit Packs oder Bauvorgängen erkennt der Planner automatisch als Ausreißer; du kannst jede Markierung übersteuern.

Wie belastbar ist das Datum?

Neben **„Voraussichtlich fertig“** steht die **Prognose-Qualität**. Gezählt wird beim Material mit den wenigsten Daten:

Stufe	Bedeutung
Vorläufig	Unter 6 Abschnitten oder unter 14 Tagen. Das Datum kann sich noch deutlich verschieben.
Brauchbar	Ab 6 Abschnitten über mindestens 14 Tage.
Stabil	Ab 10 Abschnitten über mindestens 28 Tage.




Prognose-Qualität „vorläufig“ mit dem, was bis „brauchbar“ fehlt.

Fehlen für ein Material noch Abschnitte, steht dort „zu wenig Daten“. Liegt ein Termin mehr als ein Jahr entfernt, zeigt der Planner nur Monat und Jahr, etwa „ca. Mai 2032 (~5,5 Jahre)“ – so genau lässt sich das nicht vorhersagen. Über 100 Jahre steht dort „nicht absehbar“.


Mehr Exporte verbessern die Prognose bis zum Zeitfenster von 6 Wochen. Ältere Abschnitte fallen dann heraus – die Prognose wird nicht genauer, bleibt aber aktuell.

Engpass und was ein Pack bringt

Die Engpass-Karte in der Übersicht listet die **drei Materialien, die zuletzt gedeckt sind**, mit „gedeckt in N Tagen“. Darunter steht, um wie viele Tage du mit **einem Stationspack** früher fertig wärst und welches Material danach bremst. Liegen mehrere Materialien gleichauf, bringt ein einzelner Pack oft kaum etwas – genau das zeigt die Karte. Eine Kaufempfehlung gibt der Planner bewusst nicht.




Drei Materialien sind fast gleichzeitig gedeckt – ein Pack bringt keinen ganzen Tag.



Prognose mit drei Szenarien und „Packs bis zum Ziel“.

Stationspack pflegen


Damit der Planner ausrechnen kann, wie viele Packs bis zum Ziel nötig wären, trägst du einmal ein, was dein Stationspack enthält (gilt für Gebäudepläne, Schiffe haben eigene Packs, Kapitel 8.5): Seite **„Daten & Import“** › **„Stationspack“** › **„Bearbeiten“**. Der Inhalt hängt von deiner OPS-Stufe ab – nach einem OPS-Aufstieg also prüfen. Solange der Pack leer ist, erinnert dich die Datenpflege daran.



Stationspack auf der Seite Daten & Import.

Was-wäre-wenn

Hier spielst du durch, was Stationspacks (sofort oder pro Woche), ein anderer Packinhalt oder einmalige Zuwächse an der Fertigstellung ändern. Nichts davon wird gespeichert. Bei Schiffsplänen rechnen die Pack-Stellschrauben mit dem Schiffs-Pack der Klasse.




Was-wäre-wenn: Stellschrauben links, Ergebnis rechts.

Zieltermin prüfen

Unter den Stellschrauben stehen deine Zielpläne als Karten, jede mit einem eigenen Feld **„Fertig bis“**. Trag ein Wunschdatum ein, und die Karte zeigt sofort, ob es **erreichbar**, **knapp** oder **nicht erreichbar** ist. Ein Klick auf eine Karte zeigt darunter die Details: je Material, was fehlt, wie viel du pro Tag bräuchtest (fehlende Menge ÷ verbleibende Tage), wie viel du bisher pro Tag bekommst und die Differenz. Das Datum bleibt je Plan gespeichert.

Bewertung	Bedeutung
Reicht sicher	Auch dein konservatives Einkommen genügt.
Reicht	Dein realistisches Einkommen genügt.
Knapp	Nur dein optimistisches Einkommen genügt.
Reicht nicht	Bei keinem Szenario.



Zieltermin 20.12.: erreichbar, kritisch ist Uncommon Ore.

GUT ZU WISSEN

Die Bauzeit und die Stellschrauben (Packs) fließen in die Bewertung nicht ein. Pläne, die nicht aktiv sind, erscheinen ausgegraut. Fehlen für ein Material noch Abschnitte, lautet die Bewertung „nicht bewertbar“. Bei einem Schiff mit Schiffswerft-Plan (Kapitel 8.4) zählt mit, was die Schiffswerft noch braucht.

Effizienzen: Wirkung und Verlauf


Unter **„Ressourcen & Effizienzen“** siehst du, was deine Effizienzen sparen: Spock's Club rechnet **Kosten = Grundkosten ÷ (1 + Effizienz)**. Ab Version 2.1 merkt sich der Planner die Effizienzen bei jedem Plan-Import. Ab dem zweiten Import zeigt er, welche Effizienzen gestiegen sind und wie viele Tage dich das früher ans Ziel bringt.



Effizienzen mit Grundkosten, Kosten und Ersparnis – der Vergleich beginnt mit dem nächsten Plan-Import.

11 Daten sichern

1. Öffne **„Daten & Import“** und klicke unter **„Sicherung“** einmal auf **„Backup jetzt speichern“**. Wähle einen Ordner, zum Beispiel einen Unterordner `BackUp` neben der Planner-Datei.
2. Danach speichert der Planner nach jedem Import automatisch ein Backup in diesen Ordner. Die letzten zehn bleiben erhalten.
3. Hast du 14 Tage kein Backup gespeichert, erinnern dich der Datenpflege-Streifen und ein Punkt im Menü.



Sicherung auf der Seite Daten & Import, darunter die Belegung des Browser-Speichers.

Browser-Speicher: Unter der Sicherung siehst du, wie viel des Browser-Speichers belegt ist (ca. 5 MB). Ein Export belegt rund 1,6 KB – bei einem Export pro Tag reicht der Platz für Jahre. Ab 70 % weist dich die Datenpflege darauf hin. Kann der Planner einmal nicht speichern, erscheint oben eine rote Leiste mit **„Backup jetzt speichern“**, damit nichts verloren geht.

Wiederherstellen ersetzt alle Daten im Planner durch die des Backups. Vorher legt der Planner automatisch eine Sicherung des aktuellen Stands an. So ziehst du auch auf einen neuen PC oder Browser um: Backup-Datei mitnehmen, Planner dort öffnen, **„Backup wiederherstellen“**.

ACHTUNG

„Browserdaten löschen“ in Chrome oder Edge löscht auch alle Daten des Planners. Ohne Backup sind sie dann weg. Die App selbst löscht nur über die eingeklappte **„Gefahrenzone“** unten auf der Seite Daten & Import.

12 Begriffe in der App

Begriff	Bedeutung
Hauptplan	Der Plan an erster Stelle. Der Wochenbericht bezieht sich immer auf ihn; Was-wäre-wenn rechnet mit dem gerade gewählten Plan.
Entwurf	Plan angelegt, aber noch kein Upgrade-Plan importiert.
Unvollständig	Es fehlen noch Teile des Upgrade-Plans.
Prüfbereit	Alle Daten sind da und warten auf deine Bestätigung.
Aktiv	Bestätigt – der Plan wird berechnet.
Veraltet	Der Plan passt nicht mehr, etwa weil ein Gebäude inzwischen gebaut wurde. Neu importieren, dann ist er wieder aktiv.
Engpass	Das Material, das bei deinem aktuellen Einkommen zuletzt gedeckt ist – es bestimmt die Fertigstellung. Ohne Prognose zeigt die App vorläufig das Material mit dem höchsten fehlenden Anteil.
Abschnitt	Die Zeit zwischen zwei Exporten mit mindestens 20 Stunden Abstand. Daraus ergibt sich dein Tageseinkommen je Material.
Klasse	Kampfschiff, Abfangjäger, Forschungsschiff oder Miner. Bestimmt, welche Schiffsteile ein Schiffsplan zählt.
Schiffswerft-Plan	Der Gebäudeplan für die Schiffswerft, nach dem ein Schiff kommt. Was er kostet, ist vorgemerkt und wird zuerst vom Bestand abgezogen.
Ziel erreicht	Ein gebauter Plan, den du abgeschlossen hast. Er steht danach im Wochenbericht.
Zieltermin	Dein Wunschdatum für einen Plan. Der Planner prüft, ob dein Einkommen bis dahin reicht.
Snapshot	Ein eingelesener Export: Ressourcenstand und Gebäudestufen zu einem Zeitpunkt.
Prognose-Qualität	Vorläufig, brauchbar oder stabil – je nach Zahl der Abschnitte und abgedecktem Zeitraum.
Packs bis zum Ziel	Wie viele Packs nötig wären – Stationspacks bei Gebäuden, der Schiffs-Pack der Klasse bei Schiffen; bestimmt durch das Material, das die meisten Packs braucht.
Schiffs-Pack	Ein Pack je Schiffsklasse, gepflegt unter Daten & Import. „Anderes Schiff“ hat keinen.
Σ-Werte	Parsteel, Tritanium und Dilithium inklusive der Ressourcen-Token, so wie Spock's Club sie zählt.
7★ Common	Zählt nicht für Prognose und Packs, weil es per Latinum kaufbar ist.

Links

- Spock's Club, Synchronisierung und Export: next.spocks.club/syncing
- STFC Community Mod, Downloads und Installationsanleitung: github.com/netniv/stfc-mod/releases
- Ben's G7 STFC Progress Planner auf GitHub: github.com/Ben031982/STFC_Building_Planner

13 Wenn etwas nicht klappt

„Alle Werte sind identisch zum letzten Snapshot.“
Du hast exportiert, bevor Spock's Club synchronisiert hat. Spiel starten bzw. App-Sync ausführen, auf der Syncing-Seite **„Last sync“** prüfen, dann neu exportieren.

Die Synchronisierung läuft nicht („Last sync: never“).
Liegt `version.dll` im richtigen Ordner – dort, wo `prime.exe` liegt, nicht im Launcher-Ordner? Unter Windows: Rechtsklick auf die Datei › Eigenschaften › **„Zulassen“** anhaken. Heißt die Einstellungsdatei genau `community_patch_settings.toml`, und steht dein Token korrekt darin? Hilfe gibt es im Discord des Community Mod.

Der Importdialog warnt vor „Cost counted under an earlier item“.
Im Upgrade-Planer liegen mehrere Ziele. Alle bis auf eins entfernen und die Texte neu kopieren.

Ein Plan steht auf „Veraltet“.
Ein Schritt aus diesem Plan wurde erledigt, oder das Ziel hat sich geändert. Upgrade-Planer neu kopieren und importieren.

Ein Plan bekommt das falsche Zielgebäude.
Kommen mehrere Gebäude mit dem höchsten Ziellevel in Frage, warnt Schritt 1 des Imports. Trag dort unter **„Erkanntes Ziel“** das richtige Gebäude ein, bevor du übernimmst.

Rote Leiste „Speichern im Browser fehlgeschlagen“.
Der Browser-Speicher ist voll oder gesperrt. Sofort **„Backup jetzt speichern“** klicken, danach alte Snapshots in der Snapshot-Historie löschen.

Es gibt noch keine Prognose.
Der Planner braucht drei Abschnitte mit je mindestens 20 Stunden Abstand. Exportiere an mehreren Tagen. Ist bei einem Material ein Abschnitt als Pack oder Bau markiert, zählt er nicht – unter **„Prognose & Packs“** › **„Abschnitte“** kannst du ihn auf „zählt“ stellen, wenn es normales Einkommen war.

Bei Schiffsteilen steht „zu wenig Daten“.
Ältere Snapshots enthalten noch keine Schiffsteile. Lies die alten Export-Dateien noch einmal ein (Kapitel 8.6) oder warte auf drei neue Abschnitte.

Statt eines Datums steht „Schiffswerft 76 fehlt“.
Deine Schiffswerft ist laut Export niedriger, als das Schiff voraussetzt. Leg einen Plan für die Schiffswerft an, bestätige ihn und wähle ihn beim Schiff unter **„Schiffswerft-Plan“** – dann rechnet der Planner das Datum nach der Schiffswerft.

Eine Datei wird mit „Ungültiger Wert bei …“ abgelehnt.
Im Export fehlt ein Wert oder er ist negativ. Deine Daten bleiben unverändert. In Spock's Club synchronisieren und neu exportieren.

„Packs bis zum Ziel“ zeigt nichts.
Der Stationspack bzw. bei Schiffen der Schiffs-Pack der Klasse ist noch nicht gepflegt (Kapitel 10 und 8.5), der Plan ist noch nicht aktiv, oder es ist ein „Anderes Schiff“ – dafür gibt es keinen Pack.

„Neue Exporte einlesen“ fragt nach einem Download oder fehlt.
Dein Browser unterstützt den Ordnerzugriff nicht (zum Beispiel Firefox). Exporte dann per Ziehen ins Importfeld einlesen; Backups werden als Download gespeichert. Mit Chrome oder Edge geht beides automatisch.

Der Planner ist plötzlich leer.
Anderer Browser, privates Fenster oder gelöschte Browserdaten. Im gewohnten Browser öffnen oder das letzte Backup wiederherstellen.