# Morze nagyházi felhasználói dokumentáció

- Ha nem a megadott funkciók közül választ a felhasználó
- · Ha nem a funkciónak megfelelő karaktereket kapja
- Ha parancssorból indítva több vagy kevesebb paramétert kap az elvártnál

# A program futtatása:

A program futtatására 2 lehetőség van:

- parancssorból egysorban
- · parancssorból menüvel

# Parancssorból egysorban:

Ebben az esetben a program futása alatt a futtatás előtt megadott paraméterek alapján fog lefutni. Futtatáshoz be kell írni a program nevét majd üres hely után következik a funkció kiválasztása, e-vel lehet az enkódoló funkciót kiválasztani valamint d betűvel a dekódoló funkciót. A következő paraméter üres helyet követően idézőjelek között az enkódoloandó vagy dekódolandó karakterlánc.

funckció	paraméter	leírás
enkód	-е	szöveget kódol morze kóddá
dekód	-d	moze kódot dekódol szöveggé

### Példa

#### Dekódolás

```
morse -d ".... #enkódolás
```

#### kimenet:

```
HELLO WORLD!
```

### Enkódolás

```
morse -e "Hello world!" #dekódolás
```

### kiment:

```
.... . .-.. / .-- / .-- --- .-. --.-
```

## Parancssorból menüvel:

Ilyenkor a programot paraméterek nélkül kell elindítani. Ebben az esetben a program menüvezérelt lesz. Ha program sikeresen előkészítette a kódolást és dekódolást akkor a parancssorban Enkódolni (e) vagy dekódolni (d) szeretne?

Kilépés: /e [e/d]: kérdést kell látni. Ekkor a felhasználó választhat a dekódolás, az enkódolás és a kilépés között. Amennyiben kiválasztotta a funkciót (enkódolás esetén e dekódolás esetén d betűt ír be, majd enter-t üt) be kell írnia a kódolandó/dekódolandó szöveget, a szöveg beírását követően, ha helyes volt a bemenet (csak a megengedett karaktereket tartalmazza) a beírt szövegnek megfelelő morze kód vagy a beírt morzekódnak megfelelő szöveg jelenik meg, majd a felhasználó visszakerül a menübe. Amennyiben tévesen választotta ez a menüt egy enter-t ütve szintén visszakerül a menübe. A menüből a /e-t begépelve majd enter-t ütve lehet kilépni.

### Helyes bemenet:

#### Hibás bemenet a menüben:

```
Enkódolni (e) vagy dekódolni (d) szeretne? Kilépés: /e [e/d]: s
Kérem válasszon funkciót!
```

### Hibás bemenet enkódolás/dekódolás közben: