Documentation technique Demonetik WebService

Table des matières

Fonction d'accès	1
Fonction initialisation	1
Fonction montant	1
Fonction infos porteur	1
Fonction demande d'autorisation	2
Fonction fin de transaction	2
Fonction get transaction	2
Fonction get etat	2
Fonction get montant	
Fonction reset transaction	
Machine à état	3

Fonction d'accès

Fonction initialisation

Initialise la transaction, passage à l'état : EtatInit

Type Requête: **GET**

URL: localhost:8080/DemonetikWebService/demonetik/transaction/inittransaction

Paramètre : Aucun

Retour:

Fonction montant

Définis le montant de la transaction, passage à l'état : EtatMontant

Type Requête: **POST**

URL: localhost:8080/DemonetikWebService/demonetik/transaction/montant

Paramètre : int montant

Retour:

Fonction infos porteur

Définis le porteur de la transaction, passage à l'état : EtatPorteurIdent

Type Requête: **POST**

URL: localhost:8080/DemonetikWebService/demonetik/transaction/infoporteur Paramètre: **String**_nom, **String**_prenom, **int**_plafond, **double**_numCarte

Retour:

Fonction demande d'autorisation

Définis le porteur de la transaction, passage à l'état : EtatDemandeAuto

Type Requête: **POST**

URL: localhost:8080/DemonetikWebService/demonetik/transaction/demandeauto

Paramètre : int pin

Retour:

Fonction fin de transaction

Termine la transaction en cours, passage à l'état : EtatFinTransaction

Type Requête: **GET**

URL: localhost:8080/DemonetikWebService/demonetik/transaction/endtransaction

Paramètre : aucun

Retour:

Fonction get transaction

Fonction de récupération de la transaction en cours.

Type Requête: **GET**

URL: localhost:8080/DemonetikWebService/demonetik/transaction/gettransaction

Paramètre : aucin

Retour: La transaction au format JSON

Fonction get etat

Fonction de récupération de l'état de la transaction en cours.

Type Requête : **GET**

URL: local host: 8080/Demonetik Web Service/demonetik/transaction/getet at

Paramètre : aucun

Retour : Le label de l'état en cours

Fonction get montant

Fonction de récupération de du montant de la transaction en cours

Type Requête: GET

URL: localhost:8080/DemonetikWebService/demonetik/transaction/getmontant

Paramètre: Aucun

Retour : Le montant de la transaction

Fonction reset transaction

Réinitialise la transaction, passage à l'état : EtatStart

Type Requête : **GET**

URL: localhost:8080/DemonetikWebService/demonetik/transaction/resettransaction

Paramètre : Aucun

Retour: « Transaction réinitialisée »

Machine à état