



2	2.3 גרסה Retail Discount Calculator - RDC גרסה 1.3
2	1.2. כללי
2	
3	1.4. מסך בחירת מחלקות
4	1.5. מסך בחירת מספר פריטים מקודמים
4	1.6. מסך הגדרת הנחות רגילות
5	




Retail Discount Calculator - RDC מסמך עיצוב. גרסה 2.3

1.2. <u>כללי</u>

- 1. כל מילה על כל כפתור תתחיל באות גדולה
- 2. שדה שמציג סכום לאחר הנחה תמיד יהיה מודגש
- 3. שדות המציגים חישובים מורכבים יוצגו עם רקע כחול
 - 4. האייקונים בכל מסכי התוכנה יהיו של RDC


1.3. <u>מסך ראשי</u>



- 1. כל מילה בתפריט הראשי תתחיל באות גדולה
- 2. ברירת המחדל של ההנחה בכל אחת מהמחלקות היא 10%
 - 3. ברירת המחדל של ההנחה למחזיקי כרטיס חבר היא
 - 4. ברירת המחדל להנחת מבצע היא "No"
 - 5. בפתיחת התוכנה שדות החישוב יהיו מאופסים
 - 6. בפתיחת התוכנה שדות הפריטים יהיו מאופסים
 - 7. כל מילת כותרת תתחיל באות גדולה
- OK לחיצה על כל אחד ממסכי המשנה תעלה מסך שלא ניתן לצאת ממנו עד ללחיצה על כפתור.8 או Cancel




1.4. מסך בחירת מחלקות



- 1. לאחר עדכון גובה ההנחה למחלקה האחוז המוצג יתעדכן אוטומטית
- 2. לחיצה על שם המחלקה תפתח חלון בו ניתן יהיה להזין את כמויות הפריטים המקודמים שנקנו
- 3. לחיצה על Change תפתח חלון בו ניתן יהיה לעדכן את גובה ההנחה למחלקה שמעל לכפתור
 - 4. לחיצה על Back תעדכן את גובה ההנחות למחלקות, מספר הפריטים המקודמים למחלקה וסכומם במסך הראשי




1.5. מסך בחירת מספר פריטים מקודמים



- 1. יש להזין ספרות בלבד (מספרים שלמים) בכל שדות כמות פריטים
- 2. לחיצה על Calculate מעדכנת את הסכום הכללי של הפריטים המקודמים שנקנו במחלקה
- 3. לחיצה על **OK** מעדכנת את מספר הפריטים המקודמים וסך כל מחיר הפריטים המקודמים למחלקה **במסך הראשי**


1.6. מסך הגדרת הנחות רגילות



- 1. יש להזין ספרות בלבד (מספרים שלמים) בכל השדות
- 2. לחיצה על **OK** מעדכנת את השדות הרלוונטיים במסך הראשי



1.7. מסך הגדרת הנחה מיוחדת



- 1. יש להזין ספרות בלבד
- 2. לחיצה על OK מעדכנת את גובה ההנחה המיוחדת במסך הראשי
- 3. לחיצה על **OK** כאשר שדה ההנחה ריק או שיש בו 0 מעדכנת את **ההנחה הראשית במסך** הראשי ל- No
 - 4. לחיצה על Cancel משאירה את הערך הקודם במסך הראשי