Manual การย้ายไฟล์ผ่าน server ด้วย winscp / putty (ubuntu command)


install winscp จากลิ้งนี้ https://winscp.net/eng/download.php

install putty จากถึ้งนี้ <u>https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html</u>




กรณีย้ายไฟลด้วย winscp (กรณีตัวอย่างจะเป็นย้าย model cpalltest ไปที่ 103)


1. คลิก new site แล้วใส่ ip & user & pass ช่องอื่นๆให้แก้ให้เหมือนกับรูปนี้ แล้วคลิก login




2. ไปโฟลเดอที่จะย้ายไฟลแล้วเลือกโฟลเดอแล้วกด Ctrl+C




3. คลิกที่ new Session เลือก new site แล้วใส่ ip & user & pass ของ server ที่จะย้ายไป




4. เข้าไปโฟลเดอที่จะรับไฟล แล้วกด Ctrl + V มี popup ก็ให้กด ok การย้ายไฟลปกติจะเรียบร้อยในขั้นตอนนี้



5. หลัง download เสร็จก็ไปเข้า putty ใส่ ip ของโฟลเดอปลายทางแล้วแล้วกด open



6. ใส่ user / pass



- 7. เข้าไปที่ path ของ docker-compose ที่กำลัง run service ขอ bot อยู่
- 8. ใช้คำสั่ง docker-compose up -d parser semantic <model service> | docker-compose restart semantic parser <model service>
- 9. ทดสอบการใช้งาน

การย้ายไฟลด้วย putty อย่างเดียว

- 1. Login เข้าหน้า terminal วิธีเดียวกับข้อ 5-6 ของ winscp
- 2. เข้าไปที่โฟลเดอที่จะย้ายโดยใช้ cd <pathfile>
- 3. กรณีย้ายทั้ง folder ใช้คำสั่ง

sudo scp -r <directory path>/* <user ของ server ที่จะย้ายไป>@<IP server ที่จะย้ายไป>:<Path ขอ directory ที่จากรับไฟล> กรณีย้ายแค่ไฟลๆเดียว

sudo scp <directory path>/ <user ของ server ที่จะย้ายไป>@<IP server ที่จะย้ายไป>:<Path ขอ directory ที่จากรับไฟล>

4. restart service docker ทำเหมือนข้อ 6-7-8-9 ของ winscp

<u>เหตุการณ์ที่น่าจะเจอ</u>

- ๓๐น query ขึ้นแค่ message 200 และไม่แสดงผล query หน้า semantic
 แก้ได้โดยเชค state.json ว่าอัปเดตด้วยรึเปล่าถ้าไม่อัปก็ให้อัปไปไหม่ ถ้าติด permission ให้ใช้ sudo
 nano <path file> แล้วก็เขียนทัป ตามด้วย up & restart service ใน docker-compose
- ติด permission ในการลบ/ย้าย ไฟลหรือโฟลเดอ
 แก้โดยการใช้คำสั่ง sudo chown <user> <path file>