CHỦ ĐỀ E: ỨNG DỤNG TIN HỌC

BÀI E1: TẠO TRANG WEB, THIẾT LẬP GIAO DIỆN VÀ XEM TRƯỚC TRANG WEB

1. Phần mềm Google Sites

a) Trang web và phần mềm thiết kế web

Phần mềm thiết kế web là phần mềm cung cấp các công cụ giúp thiết kế các trang web như hồ sơ cá nhân, tổng hợp thông tin, giới thiệu hoạt động đội nhóm, bán hàng, du lịch hay tin tức,..

Một số phần mềm thiết kế web: Google Sites; Figma; Wix; WordPress; Joomla; Adobe Dreamweaver; ….

Hình 1. Giao diện trang web

b) Giới thiệu Google Sites

Google Sites là ứng dụng trực tuyến, miễn phí cho phép tạo trang web bằng cách kéo thả dễ dàng hiệu chỉnh nội dung, thay đổi giao diện theo nhu cầu sử dụng.

Tính năng:

Có khả năng tích hợp với các ứng dụng khác trong hệ sinh thái của Google: Google Drive, Google Doox, Google Calendar, YouTube.... nên dễ dàng đưa các nội dung, videos, hình ảnh... có thể xem trực tiếp các nội dung đó trên trang web

thiết lập và cho phép nhiều người làm việc cùng nhau bằng cách phân quyền:

+ Owners (sở hữu)
+ Collaborators (cộng tác)
+ Viewers (chi xem).

tạo tên miền phụ hoàn toàn miễn phí do tíchhợp với google

c) Giao diện làm việc của phần mềm thiết kế web Google Sites

Giao diện làm việc của Google Sites gồm 3 phần:

+ Thanh công cụ.
+ Vùng làm việc.
+ Các thẻ chức năng.

Hình 2. Giao diện làm việc của Google Sites

Thẻ chức năng gồm:

+ **Thẻ Insert** (Chèn): Cho phép chèn nội dung và các đối tượng vào trang web như hình ảnh, video, biểu đó, biểu mẫu, bản đó....
+ **Thẻ Pages** (Trang): Tạo và quản lí các trang web.
+ **The Themes** (Giao diện): Cho phép tuỳ chỉnh giao diện trang web theo các chủ đề có sẵn, thêm giao diện mới và tự thiết kế giao diện theo tuỳ chọn cá nhân.

Google Sites là ứng dụng trực tuyến, miễn phí sử dụng để tạo trang web. Giao diện làm việc gồm 3 phần: Thanh công cụ, vùng làm việc, các thẻ chức năng

2. Tạo trang web mới

sử dụng tài khoản Google, rồi đăng nhập và sử dụng Google Sites để thiết kế trang web, có hai cách như sau:

Cách 1. Khởi động trình duyệt web

+ nhập địa chỉ **sites.google.com**
+ đăng nhập tài khoản Google.
+ Sau khi đăng nhập thành công, xuất hiện giao diện của Google Sites



Cách 2. Nếu đã đăng nhập vào tài khoản Google.

+ nháy chọn biểu tượng (Các ứng dụng của Google) ở góc trên bên phải
+ chọn Sites Sites để xuất hiện giao diện của Google Sites.



Để tạo mới một trang web:

+ Nháy chọn biểu tượng Blank Blank (Trống)
+ giao diện một trang web trong sẽ xuất hiện



Hình 5. Trang web trống được tạo

Ngoài ra, **tạo mới trang web với mẫu có sẵn** bằng cách :

+ chọn **Template gallery** góc trên bên phải
+ mở thư viện mẫu trang web được thiết kế sẵn do Google Sites cung cấp



Hình 6. Danh sách các mẫu trang web có sẵn

Tạo mới trang web bằng mẫu có sẵn hoặc tự thiết kế một trang web mới

3. Thiết lập giao diện cho trang web

các mẫu giao diện khác nhau trong thẻ **Themes**
Mỗi giao diện có một bố cục, màu sắc và phông chữ khác nhau.
thay đổi màu sắc và phông chữ cho các giao diện
Ngoài có thể tạo riêng giao diện hoặc nhập thêm giao điện từ bên ngoài


Chèn
Trang
Giao diện
TÙY CHỈNH
DO GOOGLE TẠO
Đơn giản
Kiểu phông chữ
Aristotle
Diplomat
Tạo một giao diện
Tên
Giao diện không có tiêu đề
Thêm một biểu trưng
Xuất hiện ở đầu trang web của bạn
Thêm một hình ảnh biểu ngữ
Hiện dưới dạng nền cho phần đề mục
Huỷ
Tiếp





Create Theme (Tạo giao diện) là tính năng tạo một giao diện tuy chỉnh cho trang web

Import Theme(Nhập giao diện) là tính năng cho phép nhập một giao diện dược tạo trước.

Sử dụng các giao diện có sẵn hoặc thêm từ bên ngoài để thiết kế các trang web,

4, Xem trước trang web

xem lại các nội dung đã hiển thị đúng bố cục thiết kế chưa, để hiệu chỉnh lại nội dung hiển thị không đúng thiết kế trước khi thực hiện công bố trang web.

Hình 9. Các chế độ xem trước trang web

Nháy chọn biểu tượng **Preview** trên thanh công cụ.

Có ba chế độ xem trước:

+ Chế độ **Phone** (xem trên thiết bị di động),
+ chế độ **Tablet** (xem trên máy tỉnh bằng),

+ chế độ Large screen (xem trên máy tính)

Để thoát chế độ xem trước trang web, trở về chế độ thiết kế:

nháy Exit preview

Trong quá trình thiết kế có thể xem trước trang web đã thiết kế

THỰC HÀNH

Nhiệm vụ. Thiết kế trang web sử dụng giao diện có sẵn

Yêu cầu: Thiết kế một trang web với chủ đề bán hàng, thông tin mặt hàng là các loại trái cây đặc sản vùng miền của Việt Nam (Hình 1). Trang thiết kế gồm các yêu cầu như sau:

Tiêu đề chính của trang: "TRÁI CÂY VIỆT NIỀM TỰ HÀO ĐẤT NƯỚC".

Chèn logo, đặt tên trang web: "VietFruit".

Chèn hình ảnh bìa: Tải hình ảnh liên quan Đến chủ đề từ các trang chia sẻ hình ảnh miễn phí trên Internet.

Sử dụng giao diện IMPRESSION.

Xem trước trang web vừa thiết kế.

Hình 10. Mẫu trang thiết kế

Lời giải:

1. Nháy Blank để tạo một trang web trống.



Hình 11. Giao diện IMPRESSION

2. Nháy thẻ Themes, chọn mẫu giao diện "IMPRESSION" cho trang web.

3. Đặt tên trang web: Ở góc trên bên trái, nhập vào tên trang web "VietFruit".

4. Chèn logo:

Bên dưới phần đặt tên trang web

+ nháy chọn **Add logo** (Thêm biểu tượng).
+ Xuất hiện hộp thoại **Settings** / chọn **Brand images** /



Hình 12. Chèn hình ảnh logo

+ Trong mục **Logo** / chọn **Upload (**Tải lên)



Hình 13. Chèn logo

+ xuất hiện đường dẫn chọn thư mục chứa hình ảnh lưu trên máy tính
+ chọn hình ảnh
+ chọn **Open**

Hình 14. Kết quả thực hiện thành công thao tác chèn logo

5. Nhập tiêu đề "TRÁI CÂY VIỆT NIỀM TỰ HÀO ĐẤT NƯỚC" vào mục "YOUR PAGE TITLE" của trang web, thực hiện kéo thả để căn chỉnh khung văn bản cho hợp lí
Khi nhập tiêu đề, gõ **Shift + Enter** để ngắt nội dung xuống dòng.

Hình 15. Thêm nội dung tiêu đề

6. Thay đổi ảnh bìa cho trang:

+ Nháy chọn **Image** / chọn **Upload** (Tải lên)



Hình 16. Chèn ảnh bìa

+ xuất hiện đường dẫn chọn thử mục chứa hình ảnh trên máy tính
+ chọn hình ảnh
+ chọn **Open.**

Hình 17. Kết quả thực hiện các thao tác

Có 4 tuỳ chọn Header type (Loại tiêu đề):

+ Cover (bìa)
+ Large banner (biểu ngữ lớn)
+ Banner (biểu ngữ)
+ Title only (chỉ tiêu đề).

Để hình ảnh bìa hiển thị một phần ở trên trang, em chọn kiểu Banner.

Nếu hình ảnh chưa cân đối:

+ nháy **Anchor image** (neo hình ảnh)
+ nháy chọn các mũi tên để căn chỉnh hình ảnh thích hợp.

Hình 18. Thay đổi hướng hiển thị hình ảnh

Trong Google Sites, trang thiết kế đầu tiên này sẽ được mặc định là Home (Trang chủ).

Để xem trước trang web

+ nháy **Preview**
+ Chọn chế độ **Phone** để xem trước trang trên thiết bị di động
+ chọn chế độ **Tablet** để xem trước trang web trên máy tính bảng
+ chọn chế độ **Large screen** để xem trang web trên máy tính.