VOLKOV COMMANDER

Pokrenuti program VC Volkov Commander i analizirati ga uz opis naredbi. Ubacujemo disketu 16. CD 6.22 te radimo sljedeće:

A:\>VC

Pojavljuje nam se okvir programa VC:

				1	—— A:\ —		
Name	Sizè	Date	Time	Name	Size	Date	Time
CDROM	▶SUB-DIR∢	11-14-98	12:39a		►SUB-DIR∢	11-14-98	12:39a
DOS	▶SUB-DIR∢	11-14-98	12:39a		▶SUB-DIR∢	11-14-98	12:39a
TEMP	▶SUB-DIR∢	4-14-10	3:04p	TEMP	▶SUB-DIR∢	4-14-10	3:04p
1 6#cd ∭ 622	41	9-17-01	10:48a		41	9-17-01	10:48a
config #sys	384	7-15-01	1:30p	config sys	384	7-15-01	1:30p
io iisys	40774	5-31-94	6:22a	Illio ⊞s∨sl	40774	5-31-94	6:22a
msdos ∭sýs	38138	5-31-94	6:22a	msdos sýs	38138	5-31-94	6:22a
autoexec:::bat	313	9-17-01	10:46a	autoexec bat	313	9-17-01	10:46a
command #com	54645	5-31-94	6:22a	command com	54645	5-31-94	6:22a
mi iicom	9431	2-27-94	10:19p	∥∥mi ∭com∣	9431	2-27-94	10:19p
mouse com	14834	11-25-93	6:00a	mouse com	14834	11-25-93	6:00a
ramfree :com	168	11-22-91	9:29a	ramfree com	168	11-22-91	9:29a
vc	65094	10-24-99	4:03a	∥∥vc ∭com	65094	10-24-99	4:03a
vc iiini	511	2-23-01	9:38p	∥∥vc ∭ini	511	2-23-01	9:38pl
readme "	650	5-07-00	11:14p		650	5-07-00	11:14p
							•
		<u> </u>					
CDROM	►SUB-DIR∢	11-14-98	12:39a	CDROM	►SUB-DIR∢	11-14-98	12:39a
A:\>_							
1 Help 2 Menu	3 ∀iew	4 Edit	5 Сору	6 RenMov 7 Mkdir	8 Delete	9 PullDn 1	LO Quit

U program VC ulazimo pritiskom na tipku Alt+255, a izlazimo pomoću tipke F10. Selektiranje u VC-u možemo raditi preko tastature, miša ili pomoću kombinacija tipki Da bismo prešli iz jednog prozora u drugi koristimo tipku TAB. Prozore pozivamo ili uklanjamo kombinacijom tipki Ctrl+F1 ili Ctrl+F2.

Naredbe VC-a:

Help	pritiskom na tipku F1 pokrećemo pomoć za rad u VC
Menu	Pritiskom na tipku F2 pokrećemo korisnikov izbornik.
View	Pritiskom na tipku F3 pokrećemo pregled neke datoteke.
Edit	Pritiskom na tipku F4 pokrećemo editiranje ili izmjenu sadržaja neke datoteke.
Сору	Pritiskom na tipku F5 pokrećemo kopiranje datoteke ili direktorija.
RenMov	Pritiskom na tipku F6 pokrećemo pomicanje i promjenu imena datoteke
Mkdir	Pritiskom na tipku F7 pokrećemo stvaranje novog direktorija.
Delete	Pritiskom na tipku F8 pokrećemo brisanje neke datoteke ili direktorija.
PullDn	Pritiskom na tipku F9 pokrećemo otvaranje osnovnog prozora
Quit	Pritiskom na tipku F10 pokrećemo izlaženje iz programa VC.

Kako bismo odabrali disk na kojem prozoru odaberemo u izborniku Left ili Right ovisno o strani te odaberemo drive i prikazati će nam se prozor u kojem odaberemo A-za floppy, C-za tvrdi disk itd.


Mogućnosti VC-a:

a) Kreiranje i brisanje direktorija i datoteka. Pritiskom na tipku F7 otvaramo prozor u kojem nam se nudi opcija stvaranja direktorija.

Create the directory	—— Make directory —	

b) Preimenovanje direktorija i datoteka.


Pritiskom na tipku F6 možemo promijeniti ime direktoriju ili datoteci ili premjestiti iste na neko drugo mjesto.



Za promjenu imena moramo samo napisati novo ,a za premještanje moramo napisati adresu za premještaj.

- c) Selektiranje i deselektiranje direktorija i datoteka. Direktorije i datoteke selektiramo na dva načina ,a to su tipkom Insert (jedan po jedan) ili pritiskom na tipku sa zvjezdicom (*) (svi u direktoriju ili root-u).
- d) Kopiranje i premještanje direktorija i datoteka. Kopiranje se vrši tako da najprije odaberemo što želimo i gdje želimo kopirati, a zatim pritisnemo tipku F5 i pritisnemo Enter.

Premještanje se vrši na isti način ,samo sa F6.



e) Kreiranje datoteke (upis sadržaja).

Pritiskom na tipke Alt+F4 kreiramo datoteku tako da joj prvo damo ime ,a zatim odaberemo New File i pritisnemo Enter.


Pritiskom na tipku F4 možemo ući u datoteku i upisivati ili brisati njen sadržaj.

f) Čitanje sadržaja datoteke (ASCII i HEX oblik)

Pritiskom na tipku F3 možemo pročitati sadržaj datoteke ,a ako želimo vidjeti HEX oblik iste moramo pritisnuti tipku F4 unutar nje.

g) Pregled i promjena atributa datoteke


Atribute možemo mijenjati na dva načina ,a to su pritiskom na tipke Ctrl+A ili preko izbornika File u kojem odabiremo File Attributes.



Atribute mijenjamo pritiskom tipke Space.


h) Pronalaženje datoteke:

Pritiskom na tipke Alt+F7 otvorio nam se prozor Find file u kojemu možemo upisati ime datoteke koju želimo pronaći.



i) Prikaz strukture direktorija.

Prikaz strukture direktorija dobijemo pritiskom na tipke Alt + F10.



j) Prikaz sadržaja direktorija.

Kada odaberemo direktorij ,pritisnemo na njemu tipku Enter i tada ćemo vidjeti njegov sadržaj.

k) Rad iz komandnog prompta.

Dok je uključen VC možemo se normalno služiti komandnim promptom ,er VC nam jedino pomaže i skraćuje operacije koje bismo bez njega morali upisivati ručno.

I) Skidanje prozora.

Pritiskom na tipku ESC zatvaramo oba prozora , a sa ON/OFF lijevi ili desni. Također možemo otvarati i zatvarati prozore pritiskom na: - Ctrl+F1 –za lijevi prozor.


- Ctrl+F2 -za desni prozor.

m) Prikaz sadržaja RAM-a ,zauzeća RAM-a računala.

Pritiskom na tipke Alt+ F5 dobijemo prozor u kojem je ispisan sadržaj RAM-a.


Address	Blocks	Size	— Memory Info ≕ Program	Hooked vectors
0070 087D 0895 096E 0D14 102F	2 1 3 2 2 2 2	32,944 64 3,680 14,656 12,992 589,056	DOS 7.10 system WIN vmm32 VC.COM free memory	01 02 03 04 09 0E 0F 19 2E 2F 08 10 1C 33 5C 67 E8 1B 21 23 27 D0 D3 E9
		[Re	elease l [Car	ncel l

n) Prikaz kapaciteta particije ili disketne jedinice ili CD-ROM-a Pritiskom na tipke Ctrl+L s desne strane ili lijeve strane VC-a vidimo prikaz kapaciteta bilo kojeg tipa diska.



o) Selektiranje i deselektiranje datoteka

Datoteke selektiramo tako da stisnemo tipku + i zatim u prozoru upišemo ime datoteke. Deselektiranje vršimo na isti način samo za taj postupak moramo stisnuti tipku - .



p) Zamjena strana prozora.


Zamjenu strane prozora možemo napraviti tako da pritisnemo tipke Control+V. Tada prozor koji je bio na desnoj strani prijeđe na desnu stranu, a onaj koji je bio na desnoj strani prijeđe na lijevu tj . zamjene mjesta.

r) Aktiviranje screen saver-a:

Screen saver možemo aktivirati na dva načina, a to su da ništa ne radimo određeno vrijeme i čekamo da se sam uključi tako da pokazivač miša pomaknemo u gornji desni kut.


U izborniku OPTIONS imamo razne mogućnosti podešavanja VC-a i njegovih izbornika te prikaza sadržaja.

Prikaz prozora naprednih opcija.



Te prozora u kojemu možemo po želji mijenjati razne opcije kao što su:

-mijenjanje boje interface-a VC te vrijeme postavljanja Screen saver-a te mjenjanje tipki miša i ostale opcije.



Postupak izlaska iz programa VC:

- pritiskom tipke F10.
- Preko izbornika Files Quit.
- klikom miša na 10 Quit u donjem desnom kutu.

The Volkov Commander

Do you want to quit the Volkov Commander?

Yes No