PANDUAN SINGKAT · RACIK MEDIA

Mengatur Animasi Hero

Langkah mudah mengubah warna, kecepatan, jeda, dan pola titik putih sendiri.

Semua halaman publik—**Jelajah Jurnal, Etalase Produk & Jasa, Cerita Kami, dan Events**—menggunakan pengaturan bersama di `assets/css/public-layout.css`. Hero dan tombol Login memakai gradien serta animasi yang sama.

1. Buka file pengaturan

Buka `assets/css/public-layout.css`, lalu cari blok `:root` di bagian paling atas. Ubah variabel di blok ini untuk mengatur efek hero dan Login bersama-sama.

2. Atur kecepatan dan jeda

```
--rm-public-motion-duration: 12s;
--rm-public-motion-delay: 20s;
--rm-public-motion-timing: ease;
```

- **Lebih lambat:** besarkan durasi, misalnya `18s` atau `24s`.
- **Jeda awal:** ubah `20s`. Misalnya `5s` berarti menunggu 5 detik sebelum animasi berjalan.
- Jeda adalah waktu tunggu sebelum animasi pertama, bukan jeda di setiap putaran.

3. Ganti warna gradien

```
--rm-login-gradient: linear-gradient(
  110deg, #064e3b 0%, #047857 35%,
  #0369a1 70%, #064e3b 100%
);
```

Ganti kode warna seperti `#064e3b` dengan kode warna pilihan. Angka persen menentukan posisi warna di sepanjang gradien. Variabel ini dipakai oleh hero dan Login, jadi keduanya tetap serasi.

4. Atur pola titik putih

Cari blok `.public-hero-pattern`. Tambahkan atau ubah baris `opacity` di dalam blok itu:

```
.public-hero-pattern {
  ...
  background-image: radial-gradient(#fff 1px, transparent 1px);
  background-size: 16px 16px;
  opacity: 0.12;
  ...
}
```

Nilai `opacity` berkisar dari `0` (tidak terlihat) hingga `1` (paling jelas). Mulai dari `0.12`; jika masih terlalu samar, naikkan sedikit demi sedikit, misalnya ke `0.18`.

5. Simpan dan periksa hasilnya

- Simpan file, lalu muat ulang halaman.
- Jika perubahan belum tampak, tekan **Ctrl + F5** untuk memuat ulang tanpa cache.
- Periksa hero dan tombol Login—warna, durasi, dan fase geraknya seharusnya tetap selaras.

Tips: Untuk mengubah kecepatan, jeda, warna, atau titik, edit CSS saja. `assets/js/public-layout.js` menyelaraskan waktu mulai hero dan Login; tidak perlu diubah untuk pengaturan visual ini.

Catatan aksesibilitas: Animasi otomatis dimatikan bagi pengunjung yang mengaktifkan preferensi *Reduce motion* di perangkat mereka. Jangan hapus aturan `@media (prefers-reduced-motion: reduce)`.
