

Guía de Instalación de Metasploitable 2 en VirtualBox (Ubuntu + Kali)

Paso 1: Descargar la Máquina Virtual Metasploitable 2

Abre tu navegador y accede a:

<https://www.vulnhub.com/entry/metasploitable-2,29/>

Descarga el archivo ZIP llamado algo como:

Metasploitable2-Linux.zip

Una vez descargado, descomprime el archivo con el siguiente comando:

```
unzip Metasploitable2-Linux.zip
```

Esto creará una carpeta con archivos como:

Metasploitable.vmdk

Metasploitable.vmx

Metasploitable.nvram

Paso 2: Crear la Máquina Virtual en VirtualBox

Abre VirtualBox

Haz clic en "Nueva"

Completa los datos:

Nombre: Metasploitable2

Tipo: Linux

Versión: Ubuntu (32-bit)

Asigna al menos 512 MB de RAM (recomendado: 1024 MB)

En la sección "Disco duro", selecciona "Usar un archivo de disco duro virtual existente"

Navega hasta donde descomprimiste la máquina y selecciona el archivo:

Metasploitable.vmdk

Paso 3: Configurar la Red para interacción con Kali Linux

Selecciona la máquina Metasploitable en VirtualBox

Haz clic en "Configuración" → "Red"

En Adaptador 1, selecciona:

Conectado a: Adaptador puente

Nombre: selecciona tu interfaz física (por ejemplo: Wi-Fi o Ethernet)

Repite el mismo procedimiento para Kali Linux

Ambas máquinas deben estar conectadas al mismo adaptador físico en modo puente

Esto permite que ambas máquinas estén en la misma red local y puedan comunicarse directamente

Paso 4: Iniciar Metasploitable 2

Inicia la máquina virtual

En la consola de inicio aparecerá la dirección IP asignada automáticamente por DHCP

Las credenciales por defecto son:

Usuario: msfadmin

Contraseña: msfadmin

Paso 5: Verificar conexión desde Kali Linux

Inicia Kali Linux

Abre una terminal y utiliza el comando **ping** hacia la IP que recibió Metasploitable

Si la red está bien configurada, recibirás respuestas de manera inmediata

Una vez verificada la conectividad, puedes iniciar el escaneo, explotación y documentación de vulnerabilidades