



RoboLibras

Objeto de Aprendizagem Multimodal para LIBRAS

Instruções de Utilização

CBIE 2026 — Apps.Edu

Instruções de utilização do software

Requisitos mínimos do sistema

Sistema operacional: Windows 10+, Ubuntu 20.04+ ou macOS 11+

Webcam: necessária apenas para os modos Siga o Sinal e Espelhamento

Conexão com internet: necessária apenas para a instalação

RAM: 4 GB (8 GB recomendado)

Espaço em disco: 2 GB livres



1º Acessar o site do projeto

Acesse o site oficial do RoboLibras em: <https://inteligentehub.com.br/robolibras/>

Na seção **Download**, escolha o instalador correspondente ao seu sistema operacional.

2º Baixar o instalador

Windows: baixe o arquivo RoboLibras_Instalador.exe.

Linux / macOS: baixe o arquivo robolibras.sh.



RoboLibras

Objeto de Aprendizagem Multimodal para LIBRAS

Instruções de Utilização

CBIE 2026 — Apps.Edu

3º Executar o instalador

Windows: clique duas vezes no arquivo .exe.

Se aparecer *"O Windows protegeu seu PC"*, clique em Mais informações > Executar assim mesmo.

Clique em **Sim** para permitir.

Linux / macOS: abra o terminal na pasta do arquivo e execute:
`chmod +x robolibras.sh && ./robolibras.sh`

Atenção:

Antivírus: Alguns antivírus podem bloquear o instalador por ser um executável não assinado. Desative temporariamente durante a instalação. Código-fonte disponível no [GitHub](#) para verificação.

4º Aguardar a instalação

O processo pode levar de 5 a 15 minutos.

O instalador configura automaticamente Python 3.10, todas as dependências e o modelo de reconhecimento de gestos.

Não feche a janela durante o processo.

Atenção:

O processo pode demorar mais dependendo da velocidade da internet.

Aguarde até a conclusão da instalação.

Atenção:

Caso alguma biblioteca não seja instalada corretamente devido a instabilidade na internet, basta **executar o instalador novamente**.



RoboLibras

Objeto de Aprendizagem Multimodal para LIBRAS

Instruções de Utilização

CBIE 2026 — Apps.Edu

5º Iniciar o RoboLibras

Ao finalizar, o app abre automaticamente no navegador em:

`http://localhost:8501`

Atenção:

Deixe a janela do terminal aberta em segundo plano.
Fechá-la encerra o RoboLibras.

Nas próximas vezes:

Windows: clique duas vezes no atalho RoboLibras na área de trabalho.

Linux/macOS: execute `./iniciar_robolibras.sh` no terminal.

Uso com Arduino (opcional)

Os modos Soletração Livre e Espelhamento permitem controlar uma mão robótica física via Arduino Uno. Esses modos podem ser explorados normalmente sem Arduino — a diferença é que os sinais não são reproduzidos fisicamente. Não é necessária nenhuma configuração adicional para usar o software sem o hardware.

Para usar a mão robótica, carregue o StandardFirmata na Arduino IDE: Arquivo → Exemplos → Firmata → StandardFirmata → Upload. Depois informe a porta (ex: COM4 no Windows ou `/dev/ttyUSB0` no Linux/macOS) na interface do app.

