

LinguaForge — zapis rozmowy · v1.0.0

Data: 2026-08-07 · Format: sens wypowiedzi użytkownika → wykonane działania

► UŻYTKOWNIK (sens wypowiedzi)

Użytkownik poprosił o pełne dostosowanie do Androida, tak aby aplikacja nie wyglądała jak strona internetowa, tylko jak aplikacja pokroju Duolingo.

► MOJE DZIAŁANIA (stan faktyczny)

Przebudowałem nawigację i warstwę dotykową. Zamiast listy odnośników w bocznym menu jest dolny pasek pięciu zakładek z ikonami i podpisami: Start, Ścieżka, Fiszki, Rozmowy oraz Więcej; aktywna zakładka podświetla się, powiększa i dostaje pomarańczową kreskę. Przycisk Więcej otwiera wysuwany od dołu arkusz z siatką wszystkich pozostałych modułów, przełącznikiem motywu i wylogowaniem. Wyłączyłem zaznaczanie tekstu, podświetlenia dotknięcia i menu kontekstowe wszędzie poza polami do pisania, dodałem wibracje przy odpowiedziach i dotknięciach zakładek, masywne przyciski z efektem wciśnięcia, takie same kafle odpowiedzi oraz płynne przejścia między ekranami zamiast wrażenia przeładowywania strony. W samej aplikacji androidowej wyłączyłem pasek przewijania i gumowe odbicie strony, a ekran startowy dostał kolor i nazwę aplikacji.

► UŻYTKOWNIK (sens wypowiedzi)

Prośba o czytanie angielskiego słowa przez lektora po odpowiedzi w fiszkach, z możliwością wyciszenia.

► MOJE DZIAŁANIA (stan faktyczny)

Po odsłonięciu odpowiedzi aplikacja sama czyta angielskie słowo, bez dotykania czegokolwiek; to samo dodałem w module czasowników. Wyciszyć można na trzy sposoby: przyciskiem głośnika na karcie odpowiedzi, przyciskiem w pasku zadania widocznym w każdym ćwiczeniu oraz przełącznikiem w Ustawieniach. Wybór zapisuje się w profilu i na urządzeniu, a dotknięcie przykładowego zdania odczytuje je osobno. W ustawieniach doszedł także przełącznik wibracji.

Potencjalne błędy, kłopoty i propozycje rozwiązań

• Lektor zależy od głosów w telefonie

Jakość i akcent zależą od syntezy mowy Androida. Warto sprawdzić ustawienia zamiany tekstu na mowę i doinstalować głosy, jeśli brzmienie nie odpowiada.

• Wibracje mogą być wyłączone systemowo

Jeśli telefon ma wyłączoną wibrację dotykową w ustawieniach systemu, przełącznik w aplikacji nie wymusi jej działania.

- **Zakładki zajmują dolny pas ekranu**

W trybie skupienia, czyli podczas ćwiczenia, pasek znika, więc na sam materiał zostaje pełna wysokość ekranu.

- **Wyłączone zaznaczanie tekstu**

Skopiowanie fragmentu z ekranu jest teraz niemożliwe poza polami do pisania oraz tekstami czytanek. To celowe, bo przypadkowe zaznaczanie przy przewijaniu psuło wrażenie aplikacji.

- **Po aktualizacji odśwież stronę**

Interfejs korzysta z pamięci podręcznej powłoki; jeśli układ wygląda po staremu, wymuś odświeżenie. Numer wersji powinien wskazywać 1.0.0.