

# 飆股的起點 V2

XQ 全球贏家(個人版) 版本 **3.14** 以上

使用模組：「盤中量化交易模組」

**警語：**「飆股的起點」的任何觸發訊號，僅為反應當下即時的價格狀況，請勿做為買賣進出依據。

「飆股的起點」為策略雷達功能，僅能在即時盤中使用，盤後雖能執行，但無提示效果，也無法回溯早盤的執行結果。


建議可搭配雷達排程功能，於盤前定時啟動「飆股的起點」。

## 匯入雷達


1. 點選「策略」\「策略雷達」：




2. 在「策略雷達」視窗，點選右上方工具列的「匯入」圖示：




3. 在「匯入」對話視窗，開啟「匯入頁面」對話視窗，點選雷達檔案「(雷達匯入)@6162#貓老大v2.(~20260115).DSRX」(其中檔名尾碼「(~20260115)」為使用期限，屆期如綁碼續訂有效，將可展期)，再點選「開啟」：




4. 在「匯入結果確認」對話視窗，確認策略雷達的匯入結果為「匯入成功」，再點選「確認」：



5. 提示將開啟 XScript 編輯器進行編譯，請點選「確定」：




6. 系統自動開啟「XScript 編輯器」並進行編譯，在「警示」\「貓老大」\「@6162」下，有「@6162#飆股的起點」警示，並於「訊息」子視窗確認程式「編譯成功」，以及「全部物件編譯結束」：




7. 匯入完成。

## 雷達排程設定

- 點選「排程」圖示以開啟「策略雷達排程」視窗：




- 在「策略雷達排程」視窗中，點選要排程的策略雷達，並按滑鼠右鍵點選「加入排程」選點：



- 在「排程時間」對話框中，設定排程的「開始時間」與「結束時間」，然後按下「完成」：




4. 回到「策略雷達排程」視窗，即可檢視設定好的排程：



## @6162#飆股的起點

執行商品：台股上市櫃類股-普通股全部(組合)

參數設定：在「策略雷達」視窗，點選「@6162#飆股的起點」，下方子視窗會顯示參數與值，可直接點選每個參數的值去改變設定。



1. 區間期數：盤整區間的期數，預設為 60，也就是過去六十個交易日的區間。
2. 區間幅度(%)：在 1 設定的盤整區間期數中，高低點的幅度不超過本參數的設定值，預設為 30，也就是過去六十個交易日的高低點幅度不超過 30%。
3. 均量期數：量能的比較基礎期數，預設為 60，也就是過去六十個交易日的平均成交量。
4. 均量倍數：3 設定的量能比較基礎期數的平均成交量的倍數，預設為 5，也就是成交量大於過去六十個交易日的平均成交量的五倍。

### 觸發條件：

1. 預判：委買五檔出現漲停且估計量大於均量倍數，預判可能會出現飆股的起點。
2. 預判成功：股價漲停且成交量大於均量倍數，符合現飆股的起點條件。

## @6162#飆股的起點(嚴選)

為飆股的起點嚴格篩選版本，期望能提高起點的命中率。

@6162#開盤爆量

針對異常的開盤量發出警示。

## @6162#尾盤量價異常

針對異常的收盤價與量發出警示。

針對盤中創下歷史新天價的個股發出警示。