```
0010  REM THIS PROGRAM WORKS UP THE DATA IN PRELIMINARY FORM FOR USE IN CORRECTING THE TODATE DATA FILES (CALLED "MRDACOWU")
0020 DIM X(258)
0030 A(247,1)=A(246,1)
0031 A(255,1)=A(251,1)
0032 A(256,1)=A(252,1)
0033 A(257,1)=A(253,1)
0034 A(258,1)=A(254,1)
0040  REM LOST TIME FILLING ROUTINE
0050  FOR J=1 TO 10
0060  A(109+J,1)=A(J+2,1)
0070  NEXT J
0080  A(120,1)=A(110,1)+A(111,1)+A(112,1)+A(113,1)+A(114,1)+A(115,1)+A(116,1)+A(117,1)+A(118,1)+A(119,1)
0090  A(121,1)=A(13,1)
0100  REM MATERIAL AND SUPPLIES FILLING ROUTINE
0110  FOR J=1 TO 12
0120  A(121+J,1)=A(13+J,1)
0130  NEXT J
0140  IF H(1)=0 THEN 180
0150  IF H(1)=1 THEN 160
0160  A(109,1)=1
0170  GOTO 200
0180  A(109,1)=A(91,1)
0190  REM DATA WORKUP
0200  K=A(109,1)
0210  IF A(26,1)=0 THEN 250
0220  A(134,1)=K
0230  A(148,1)=K*A(26,1)
0240  A(149,1)=K*A(27,1)
0250  IF A(28,1)=0 THEN 280
0260  A(135,1)=K
0270  A(150,1)=K*A(28,1)
0280  IF A(29,1)=0 THEN 310
0290  A(136,1)=K
0300  A(151,1)=K*A(29,1)
0310  IF A(34,1)=0 THEN 350
0320  A(143,1)=K
0330  A(160,1)=K*A(34,1)
0340  A(161,1)=K*A(35,1)
0350  IF A(36,1)=0 THEN 390
0360  A(137,1)=K
0370  A(152,1)=K*A(36,1)
0380  A(153,1)=K*A(37,1)
0390  IF A(38,1)=0 THEN 420
0400  A(138,1)=K
0410  A(154,1)=K*A(38,1)
0420  IF A(39,1)=0 THEN 450
0430  A(139,1)=K
0440  A(155,1)=K*A(39,1)
0450  IF A(42,1)=0 THEN 490
0460  A(140,1)=K
0470  A(156,1)=K*A(42,1)
0480  A(157,1)=K*A(43,1)
0490  IF A(44,1)=0 THEN 520
0500  A(141,1)=K
0510  A(158,1)=K*A(44,1)
0520  IF A(45,1)=0 THEN 550
0530  A(142,1)=K
0540  A(159,1)=K*A(45,1)
0550  IF A(40,1)=0 THEN 590
0560  A(144,1)=K
0570  A(162,1)=K*A(40,1)
```

```
0580  A(163,1)=K*A(41,1)
0590  IF A(60,1)=0 THEN 630
0600  A(145,1)=K
0610  A(164,1)=K*A(60,1)
0620  A(165,1)=K*A(61,1)
0630  IF A(62,1)=0 THEN 670
0640  A(146,1)=K
0650  A(166,1)=K*A(62,1)
0660  A(167,1)=K*A(63,1)
0670  IF A(64,1)=0 THEN 720
0680  A(147,1)=K
0690  A(168,1)=K*A(64,1)
0700  A(169,1)=K*A(65,1)
0710  REM WEIGHTED CUBIC FEET ROUTINE
0720  FOR J=1 TO 4
0730  A(183+J,1)=A(65+J,1)
0740  NEXT J
0750  A(170,1)=A(184,1)*A(46,1)
0760  A(171,1)=A(184,1)*A(47,1)
0770  A(172,1)=A(185,1)*A(48,1)
0780  A(173,1)=A(185,1)*A(49,1)
0790  A(174,1)=A(186,1)*A(50,1)
0800  A(175,1)=A(186,1)*A(51,1)
0810  A(176,1)=A(187,1)*A(52,1)
0820  A(177,1)=A(187,1)*A(53,1)
0830  A(178,1)=A(184,1)*A(54,1)
0840  A(179,1)=A(184,1)*A(55,1)
0850  A(180,1)=A(185,1)*A(56,1)
0860  A(181,1)=A(185,1)*A(57,1)
0870  A(182,1)=A(186,1)*A(58,1)
0880  A(183,1)=A(186,1)*A(59,1)
0890  FOR J=1 TO 3
0900  A(187+J,1)=A(87+J,1)
0910  NEXT J
0920  A(191,1)=A(91,1)
0930  A(195,1)=A(92,1)
0940  A(200,1)=A(93,1)
0950  A(201,1)=A(94,1)
0960  FOR J=1 TO 4
0970  A(195+J,1)=A(29+J,1)*A(195,1)/100
0980  NEXT J
0990 A(199,1)=A(199,1)*100
1000  A(202,1)=A(201,1)*A(84,1)/100
1010  A(203,1)=A(201,1)*A(85,1)/100
1020  A(204,1)=A(95,1)/2000
1030  A(205,1)=A(204,1)*(1-A(70,1)/100)
1040  FOR J=1 TO 3
1050  A(205+J,1)=A(204,1)*A(70+J,1)/100
1060  NEXT J
1070  A(209,1)=A(205,1)+A(105,1)/2000
1080  A(210,1)=A(206,1)+A(106,1)/2000
1090  A(211,1)=A(96,1)
1100  J=A(74,1)
1110  A(212,1)=A(96,1)*(62.2514+.240778534*J+.0007971907*J^2+.00000395521*J^3-1.247356E-8*J^4-1.94891E-11*J^5)/7.48/2000
1120  FOR J=1 TO 5
1130  A(212+J,1)=A(212,1)*A(73+J,1)/100
1140  NEXT J
1150  A(220,1)=A(98,1)
1160  J=A(79,1)
1170  A(221,1)=A(98,1)*(62.2514+.240778534*J+.0007971907*J^2+.00000395521*J^3-1.247356E-8*J^4-1.94891E-11*J^5)/7.48/2000
1180  FOR J=1 TO 5
```

```
1190  A(221+J,1)=A(221,1)*A(78+J,1)/100
1200  NEXT J
1210  A(227,1)=A(91,1)+A(93,1)-A(92,1)
1220  A(229,1)=A(227,1)*A(86,1)/100
1230  A(228,1)=A(229,1)*A(34,1)/A(35,1)
1240  A(231,1)=A(227,1)*A(87,1)/100
1250  A(230,1)=A(227,1)-A(231,1)-A(228,1)
1260  A(218,1)=A(213,1)+A(107,1)/2000
1270  A(219,1)=A(214,1)+A(108,1)/2000
1280  A(235,1)=A(2,1)
1290  FOR J=1 TO 3
1300  A(235+J,1)=A(188,1)*A(98+J,1)/100
1310  NEXT J
1320  A(239,1)=A(102,1)
1330  A(240,1)=A(103,1)
1340  A(241,1)=A(104,1)
1345 A(242,1)=A(97,1)
1350  A(192,1)=A(228,1)+A(196,1)
1360  A(193,1)=A(229,1)+A(197,1)
1370  A(194,1)=A(230,1)
1380  A(232,1)=A(195,1)-A(195,1)*(A(26,1)*.97-A(30,1))/A(26,1)/.97
1390  A(233,1)=A(232,1)*A(26,1)*.97/100
1400  A(234,1)=A(233,1)*A(31,1)/A(30,1)
1410 REM FILLING IN TODATE COLUMN A(J,2)
1420 FOR J=1 TO 109
1430 A(J,2)=A(J,1)
1440 NEXT J
1450 FOR J=110 TO 239
1460 A(J,2)=A(J,1)+A(J,3)
1470 NEXT J
1471  A(255,2)=A(255,1)+A(255,3)
1472  A(256,2)=A(256,1)+A(256,3)
1473  A(257,2)=A(257,1)+A(257,3)
1474  A(258,2)=A(258,1)+A(258,3)
1475 A(251,2)=A(251,1)
1476 A(252,2)=A(252,1)
1477 A(253,2)=A(253,1)
1478 A(254,2)=A(254,1)
1480 A(209,2)=A(209,1)+A(205,3)
1490 A(210,2)=A(210,1)+A(206,3)
1500 A(218,2)=A(218,1)+A(213,3)
1510 A(219,2)=A(219,1)+A(214,3)
1520 A(244,1)=A(103,1)
1530 A(245,1)=A(104,1)
1540 A(240,2)=MAX(A(240,1),A(240,3))
1550 IF A(1,3)=0 THEN 1580
1560 A(241,2)=MIN(A(241,1),A(241,3))
1570 GOTO 1590
1580 A(241,2)=A(241,1)
1590 A(242,2)=A(242,1)+A(242,3)
1600 A(244,2)=A(244,1)+A(244,3)
1610 A(245,2)=A(245,1)+A(245,3)
1620 A(247,2)=A(247,1)+A(247,3)
1630 A(246,2)=A(246,1)
1640 A(243,2)=A(243,1)
1644 A(248,1)=A(188,2)-A(191,2)
1645 A(248,2)=A(248,1)+A(248,3)
1650 FOR J=1 TO 258
1660 X(J)=A(J,2)
1670 A(J,3)=A(J,2)
1680 NEXT J
```

```
1690 CONVERT A(1,2) TO A$,(###)
1700 SCRATCH T#H(37),A$
1710 DATA SAVE DC OPEN T#H(37),(A$)A$
1720 DATA SAVE DC #H(37),A1$,X(),B1$()
1730 DATA SAVE DC #H(37),END
1740 DATA SAVE DC CLOSE #H(37)
1750 GOTO 1780
1760 DATA SAVE DC CLOSE ALL
1770 LOAD T "MRSTART" 10
1780 H(26)=H(26)+1
1790 CONVERT H(26) TO A$,(###)
1800 DATA LOAD DC OPEN T#H(37),A$
   : ERROR X=ERR
   : GOTO 1760
1810 DATA LOAD DC #H(37),A1$,X(),B1$()
1820 DATA SAVE DC CLOSE #H(37)
1830 FOR J=1 TO 109
1840 A(J,1)=X(J)
1850 NEXT J
1860 A(243,1)=X(243)
1870 A(246,1)=X(246)
1871 A(251,1)=X(251)
1872 A(252,1)=X(252)
1873 A(253,1)=X(253)
1874 A(254,1)=X(254)
1880 PRINT HEX(03)
1890 PRINT "CORRECTING TODATE FIGURES ON REPORT NO. ";A(1,1)
1900 PRINT "FOR ";A1$
1910 GOTO 30
```