Laboratório – Monitorar e gerenciar recursos do sistema no Windows – Módulo 3.3.1 Configurações e monitoramento do Windows

Aluno: Bruno Mcpherson

Objetivos

Neste laboratório, você usará ferramentas administrativas para monitorar e gerenciar os recursos do sistema Windows.

Parte 1: Iniciando e interrompendo o serviço de roteamento e acesso remoto

Parte 2: Trabalhando no Utilitário de Gerenciamento do Computador

Parte 3: Configurando Ferramentas Administrativas

Parte 1: Iniciando e interrompendo o serviço de roteamento e acesso remoto

você explorará o que acontece quando um serviço é interrompido e, em seguida, iniciado. Nesta parte, você usará o serviço de roteamento e acesso remoto como o serviço de exemplo. Este serviço permite que o dispositivo local se torne um roteador ou um servidor de acesso remoto.

a. Navegue até o **Control Panel** > Click Network and **Sharing Center**.
   Observação: Se o Painel de Controle estiver definido como **View by: Category**, change it to **View by: Large icons** or **View by: small icons.** Este laboratório pressupõe que você esteja usando uma dessas configurações.

b. Clique em **Change adapter settings** adaptadores no painel esquerdo. Reduza o tamanho da janela **Network Connections** e deixe-a aberta.



c. Navegue até o **Administrative Tools.** (Navegue até o **Control Panel** > Click **Administrative Tools**)

d. Na janela **Administrative Tools**, clique duas vezes no ícone **Performance Monitor.**

e. Na janela **Performance Monitor**, certifique-se de que o **Performance Monitor** no cabeçalho Ferramenta de monitorização no painel esquerdo está realçado. clique no ícone **Freeze Display** (botão de pausa) para parar a gravação

f. Clique com o botão direito no gráfico e selecione **Clear** t para limpar o gráfico. Deixe essa janela aberta.



g. Navegue até as **Administrative Tools** e selecione **Services**.

h. Expanda a largura da janela Services para que você possa visualizar o conteúdo com nitidez. Role para baixo no painel direito até ver o serviço Routing and Remote Access. Clique duas vezes em **Routing and Remote Access.**



i. Na janela **Routing and Remote Access Properties (Local Computer)** é aberta. No campo suspenso **Startup type** selecione **Manual** e então clique em **Apply**.

O botão Iniciar agora está ativo. NÃO clique no botão Iniciar ainda. Deixe essa janela aberta.

j. Navegue até a janela **Performance Monitor**. Clique o ícone **Unfreeze Display** para iniciar a gravação.

k. Clique na Janela **Routing and Remote Access Properties (Local Computer)**. Para iniciar o serviço, clique **Start**. Uma janela com barra de progresso abre.

l. A janela **Routing and Remote Access Properties (Local Computer)** agora mostra os botões Stop e Pause button active. Deixe essa janela aberta.

m. Navegue até a janela **Network Connections**. Pressione a tecla de função **F5** para atualizar o conteúdo.



Pergunta: Que alterações aparecem na janela depois de iniciar o serviço **Routing and Remote Access**? As mudanças que surgiram foi que

apareceu um novo item de conexões de entrada, conexão local objetos, no qual não tem clientes conectados

n. Navegue até a janela **Routing and Remote Access Properties (Local Computer)** e clique em **Stop**. Observação: se Stop estiver acinzentada, clique em **Apply** e altere o status do serviço.

o. Navegue até a janela **Network Connections**. Pergunta: Quais alterações aparecem no painel direito após o serviço Roteamento e Acesso Remoto ser interrompido? O item conexão local objetos foi interrompido e sumiu

p. Navegar para a janela **Performance Monitor** e clique no ícone **Freeze Display** para parar a gravação.
Qual Contador está sendo gravado no gráfico (dica: analise a cor do gráfico e a cor do contador)? O contador que está sendo gravado é o tempo do processador no qual a cor é vermelha.



q. Clique no menu suspenso **Change graph type** e selecione **Report**.

r. A exibição muda para a visualização do relatório. Quais valores são exibidos pelo contador? Os valores são tempo do processador 7,256



s. Clique na **Janela Routing and Remote Access Properties (Local Computer).** No campo Tipo de inicialização, selecione Disabled e clique **OK**.

t. Clique na janela **Services**. Pergunta: Qual é o Status e o Tipo de Inicialização de Roteamento e Acesso Remoto? O status do serviço é parado e o tipo de inicialização é desativado



u. Clique na janela **Performance Monitor**. Clique o ícone **Unfreeze Display** para iniciar a gravação.

v. Feche todas as janelas abertas durante a Etapa 1 deste laboratório.

Parte 2: Trabalho no utilitário de gerenciamento do computador

A Gestão do Computador é utilizada para gerir um computador local ou remoto. As ferramentas deste utilitário são agrupadas em três categorias: ferramentas do sistema, armazenamento e serviços e aplicativos.

a. Clique em **Control Panel** > **Administrative Tools**. Selecione **Computer Management**.

b. Na janela **Computer Management**, expanda as três categorias clicando na **seta** ao lado de **System Tools**.

c. Clique na seta perto do **Event Viewer** e depois a seta perto do **Windows Logs**. Selecione **System**.



Nível	Data e Hora	Fonte	Identificaçã...	Categoria da...
Informações	22/02/2026 22:22:06	Service Cont...	7040	Nenhum
Aviso	22/02/2026 22:17:53	DNS Client E...	1014	(1014)
Aviso	22/02/2026 22:15:13	RemoteAcc...	20169	Nenhum
Informações	22/02/2026 22:13:07	Time-Service	158	Nenhum
Erro	22/02/2026 22:12:08	RemoteAcc...	20063	Nenhum
Erro	22/02/2026 22:12:08	RemoteAcc...	20063	Nenhum
Informações	22/02/2026 22:11:42	Service Cont...	7040	Nenhum
Informações	22/02/2026 21:56:03	Time-Service	158	Nenhum
Informações	22/02/2026 21:46:58	IsolatedUser...	5	Nenhum
Informações	22/02/2026 21:46:58	IsolatedUser...	2	Nenhum
Informações	22/02/2026 21:41:31	IsolatedUser...	5	Nenhum
Informações	22/02/2026 21:41:31	IsolatedUser...	2	Nenhum
Informações	22/02/2026 21:41:25	IsolatedUser...	5	Nenhum
Informações	22/02/2026 21:41:25	IsolatedUser...	2	Nenhum
Informações	22/02/2026 21:41:15	IsolatedUser...	5	Nenhum
Informações	22/02/2026 21:41:15	IsolatedUser...	2	Nenhum
Informações	22/02/2026 21:40:39	IsolatedUser...	5	Nenhum

Evento 7040,Service Control Manager

Geral Detalhes

O tipo de inicialização do serviço Roteamento e Acesso Remoto foi alterado de iniciar demanda para desativado.

d. A janela **Event Properties** do Evento será aberta com informações sobre o primeiro evento. Clique na seta para baixo para localizar um evento de **Routing and Remote Access.** Você encontrará quatro

eventos que descrevem o pedido para iniciar e interromper o serviço **Routing and Remote Access.**



Erro	22/02/2026 22:12:08	RemoteAcc...	20063	Nenhum
Erro	22/02/2026 22:12:08	RemoteAcc...	20063	Nenhum



Evento 20063,RemoteAccess

Geral Detalhes

O Gerenciador de conexão de acesso remoto não pôde ser iniciado porque ocorreu uma falha na inicialização do mecanismo do Protocolo [IKEv2] . Não há suporte para o pedido.

Nome do log:	Sistema		
Fonte:	RemoteAccess	Registrado:	22/02/2026 22:12:08
Id. do evento:	20063	Categoria da Tarefa:	Nenhum
Nível:	Erro	Palavras-chave:	Clássico



Evento 20063,RemoteAccess

Geral Detalhes

O Gerenciador de conexão de acesso remoto não pôde ser iniciado porque ocorreu uma falha na inicialização do mecanismo do Protocolo [rasgreeng.dll] . Não foi possível encontrar o módulo especificado.

Nome do log:	Sistema		
Fonte:	RemoteAccess	Registrado:	22/02/2026 22:12:08
Id. do evento:	20063	Categoria da Tarefa:	Nenhum
Nível:	Erro	Palavras-chave:	Clássico

Quais são as descrições de cada um dos quatro eventos? Seguem os prints acima que descrevem os eventos, porém o meu só gerou 2.

e. Feche todas as janelas abertas.

Parte 3: Configurando Ferramentas Administrativas

No restante deste laboratório, você configurará os recursos da Ferramenta Administrativa Avançada e monitorará como isso afeta o computador.

a. clique em **Control Panel** > **Administrative Tools** > **Performance Monitor**. A janela Monitor de Desempenho será aberta. Expanda Data Collector Sets.

Clique com o botão da direita em **User Defined**, e selecione **New** > **Data Collector set**.

b. A janela **Create new Data Collector Set** será aberta. No campo Nome, digite **Memory Logs**. Selecione o botão de opção **Create manually (Advanced)** e clique em **Next**.

c. Na Janela **What type of data do you want to include**? Verifique a caixa **Performance counter** e então clique **Next**.

d. Na Janela **Which performance counters would you like to log?** clique **Add**

e. Na lista de contadores disponíveis, localize e expanda **Memory**. Selecione **Available MBytes** e clique **Add>>.**

f. Você verá o contador de **Available MBytes** adicionado no painel direito. Clique em **OK**.

g. Defina o campo Intervalo de amostra para **4** segundos. Clique em **Avançar**.



h. Na tela Where **would you like the data to be saved?** clique em **Browse**.

i. Na janela **Browse For Folder**, selecione a unidade **(C:)** que é **Disco Local (C:).** Selecione **PerfLogs** e clique em **OK**.

j. A janela **Where would you like the data to be saved?** será aberta com as informações do diretório selecionado na etapa anterior. Clique em Next.

k. Na tela **Create the data Collector set?** clique em **Finish**.

l. Expanda **User Defined** e selecione **Memory Logs**. Clique com o botão da direita em **Data Collector01** e selecione **Properties**.

m. Na janela **DataCollector01 Properties** mude o campo **Log Format:** para **Comma Separated.**

n. Clique na guia **file**. Pergunta: Qual é o nome do caminho completo para o arquivo de exemplo?

Exemplo de nome de arquivo:
C:\PerfLogs\DESKTOP-H0EF1GL_20260222-000001\DataCollector01.csv

o. Clique em OK.

p. Selecione o ícone **Memory Logs** no painel esquerdo da janela **Performance Monitor**. Clique no ícone de **seta verde** para iniciar o conjunto de coletores de dados. Observe que uma seta verde é posicionada no ícone **Memory Logs**.

q. Para forçar o computador a usar um pouco da memória disponível, abra e feche um navegador.

r. Clique no ícone de **quadrado preto** para interromper o conjunto de coletores de dados.
Qual mudança você percebeu no ícone Logs de Memória? Surgiu um tipo nomeado de contador de contador de desempenho e uma saída.

Nome	Tipo	Saída
DataCollector01	Contador de Desempe...	C:\PerfLogs\DESKTOP-H0EF1GL_20260222-000001\DataCollector01.csv

s. Clique em **Start** > **Computer**, and click drive **C**: > **PerfLogs**. Localize a pasta que começa com o nome do seu PC seguido por um computador com carimbo de data / hora., **DESKTOP-NDFE14H_20170514- 000001** por exemplo. Clique duas vezes na pasta para abri-la. Depois, clique duas vezes no arquivo **DataCollector01.csv**. **Se solicitado, clique em Continuar para permitir o acesso à pasta**

Nota: Se o Windows não conseguir abrir o arquivo: a mensagem é exibida, select the radio button Select a program from a list of installed programs > OK > Notepad > OK.

O que será mostrado na coluna mais à direita?

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	(PDH-CSV 4.0) (Hora oficial do Brasil)(180),"\\DESKTOP-H0EF1GL\Mem□□ria\MBytes dispon□□veis"									
2	02/22/2026 22:54:41.280,"19682"									
3	02/22/2026 22:54:45.274,"19689"									
4	02/22/2026 22:54:49.278,"19626"									
5	02/22/2026 22:54:53.275,"19573"									
6	02/22/2026 22:54:57.278,"19505"									
7										

t. Feche o arquivo **DataCollector01.csv** e a janela com a pasta PerfLogs.

u. Selecione a janela Performance Monitor. Clique com o botão da direita em **Memory Logs > Delete**

v. A janela abre. **Performance Monitor** > **Confirm Delete** Clique em **yes**.

w. Abra a unidade **C: > pasta PerfLogs**. Clique com o botão direito do mouse na pasta que foi criada para armazenar o arquivo de registro de Memória e, depois, clique em **Delete**.

x. A janela Excluir Pasta será aberta. Clique em **Yes**.

y. Feche todas as janelas abertas.