NOME DO BANCO: softwarehouse (CONFIRMAR NO APLICATION PROPRIETIES)

```
Create Table desenvolvedor
idDesenvolvedor bigserial primary key NOT NULL,
nomeDesenvolvedor text,
habilidadeDesenvolvedor text,
nivelDesenvolvedor integer
);
Create Table servico
idServico bigserial primary key NOT NULL,
nomeServico text,
descricaoServico text,
statusServico integer
);
ALTER TABLE servico
ADD codigo_usuario bigserial;
ALTER TABLE servico
ADD codigo_desenvolvedor bigserial;
Create Table usuario
idUsuario bigserial primary key NOT NULL,
nomeUsuario text,
emailUsuario text,
senhaUsuario text,
numeroUsuario text,
ativoUsuario bool
);
```

```
CREATE TABLE public.papel
idPapel bigserial NOT NULL,
nomePapel text,
PRIMARY KEY (idPapel)
);
CREATE TABLE public.usuario_papel
codigo_usuario bigint NOT NULL,
codigo_papel bigint NOT NULL
);
ALTER TABLE public.usuario_papel
ADD FOREIGN KEY (codigo_usuario)
REFERENCES public.usuario (idUsuario)
NOT VALID;
ALTER TABLE public.usuario_papel
ADD FOREIGN KEY (codigo_papel)
REFERENCES public.papel (idPapel)
NOT VALID;
INSERT INTO usuario
(idUsuario,nomeUsuario,emailUsuario,senhaUsuario,numeroUsuario,ativoUsuario) VALUES
(1,'Leonardo','leonardo@mail.com','12345','999999991',true),
(2,'Bruno','bruno@mail.com','12345','999999992',true),
(3,'Teste','teste@mail.com','12345','99999993',true);
```

```
INSERT INTO papel (idPapel,nomePapel) VALUES (1,'ROLE_USUARIO'), (2,'ROLE_ADMIN');

INSERT INTO usuario_papel(codigo_usuario,codigo_papel) VALUES (1,2), (2,1), (3,1), (3,2);
```

APÓS DAR AS ALTERTABLE NO SERVICO, IR NAS CONFIGURAÇÕES E TIRAR O NOT NULL MARCADO NAS DUAS NOVAS COLUNAS CRIADAS (codigo_usuario, codigo_desenvolvedor) BASTA IR NAS PROPRIETIES DA TABELA NO SQL, SE NÃO FIZER ISSO, NA HORA DA INSERÇÃO DO SERVIÇO VAI DAR PAU NO CODIGO, OUTRA COISA Q FAZ O CÓDIGO DAR PAU É NÃO COLOCAR O CELULAR CORRETAMENTE, LOGO O DDD E OS OUTROS DIGITOS

LEMBRAR DE COLOCAR (noop) NAS SENHAS