Acceso a Plataforma Staging — MultiCatlogo

Andy Alejandro

23 de octubre de 2026

1. URL Pblica

https://staging-andy.tailc8cd10.ts.net/

Requisito: Tailscale instalado y conectado al tailnet de la UPSE.

2. Credenciales de Usuarios

2.1. Administrador

Campo	Valor
Email	`admin@upse.edu.ec`
Contrasea	`12345678`
Rol	Admin
Nombre	Administrador

Permisos:

- Panel de administracin
- Gestin de productos
- Reportes y auditora
- Auditora de comisiones

2.2. Cliente Demo

Permisos:

- Visualizar catlogo de productos

Campo	Valor
Email	`cliente@upse.edu.ec`
Contrasea	`12345678`
Rol	Cliente
Nombre	Cliente Demo

- Realizar compras
- Gestionar red de referidos
- Consultar comisiones

3. Instrucciones de Acceso

1. Instala Tailscale en tu dispositivo (disponible para Mac, Windows, Linux, iOS, Android)
2. Conecta al tailnet de la UPSE
3. Accede a: `https://staging-andy.tailc8cd10.ts.net/`
4. Inicia sesin con cualquiera de las credenciales anteriores

4. Arquitectura del Sistema

Componente	URL	Puerto
Frontend	`https://staging-andy.tailc8cd10.ts.net/`	5173
Backend API	`https://staging-andy.tailc8cd10.ts.net/:3000`	3000
Health Check	`https://staging-andy.tailc8cd10.ts.net/:3000/api/health`	—

5. Notas de Desarrollo

- **Base de datos:** PostgreSQL 16 (puerto 5433 local)
- **Cach:** Redis (puerto 6379 local)
- **Contrasea seed:** Vlida solo para desarrollo
- **Archivo seed:** `Talleres/Practica07/database/migrations/003_seed.sql`
- **Despliegue:** Automtico en push a rama `develop`

6. Servidor de Despliegue

Caracterstica	**Valor**
Hostname	staging-andy
IP Interna	10.10.10.26
Ubicacin	Proxmox VM 109
Sistema Operativo	Debian
Motor de Contenedores	Docker Compose

7. Troubleshooting

7.1. No puedo acceder desde mi dispositivo

1. Verifica que Tailscale est **activo** en tu dispositivo
2. Verifica que ests en el **mismo tailnet** que la VM
3. Intenta: `ping staging-andy.tailc8cd10.ts.net` desde terminal

7.2. El backend responde 404

1. Verifica contenedores: `docker compose ps`
2. Revisa logs: `docker compose logs backend | tail -20`

7.3. El frontend no carga las rutas (SPA)

1. Verifica serve: `docker compose logs frontend`
2. Reconstruye: `docker compose down -v && docker compose --profile staging up -d --build`

ltima actualizacin: 23 de octubre de 2026
Ambiente: Staging (Tailscale Funnel)
Responsable: Andy Alejandro