


三、添加特征


墙壁

- 我们接下来会根据平面图绘制所有的墙壁。值得注意的是，稍后我们会将门窗附加到墙壁上，因此现阶段可以直接忽略门窗位置。如果你觉得墙壁不完美，不用担心，稍后我们将对其进行更加细致的编辑。


1. 在调色板上，单击 **Wall**。



2. 在2D视图上，在任意墙角单击开始绘制墙体。随着鼠标的移动，墙的长度也会跟着显示。



3. 再次单击可以结束当前墙体的绘制，转而进入相邻墙体的绘制，如果想要取消绘制可以单击右键或者按下 `esc`。（这里跟cad sw的绘制直线有点类似）。



默认情况下，墙体会以 15° 和0.25 m递增，并且还会捕捉到现有墙的端点。如果不希望自动补抓，可在绘图时按住 `Shift`。

添加门窗

注意：目前，门窗是墙上的简单孔。让我们在平面图上所示的位置插入门窗。

在面板上，单击Window或Door。

在2D视图中移动鼠标时，要插入的特征会随之移动，在3D视图中其对应物也会随之移动。


单击所需位置以放置特征。! [image.png]

(<https://qiniu.md.amovlab.com/img/m/202303/20230331/1829474390216002965504000.png>)

提示：将鼠标悬停在门上时，门窗会自动与墙壁对齐。移动时会显示到墙端的距离。! [image.png]

(<https://qiniu.md.amovlab.com/img/m/202303/20230331/1831154758321300009549824.png>)

提示：在墙壁上添加了相关特征之后，可能很难看到其在平面图中的位置。为了简化操作，您可以在2D视图的顶部选择查看或隐藏当前级别的平面图或特征。您还可以使用热键来切换可见性，F对应floor和G对应特征。



编辑墙体

我们之前画了很多墙，但是也许它们并没有完全按照我们想要的方式绘制。我们有以下方式可以进行修改：

1、在2D视图中，单击要编辑的墙。

- 通过将墙拖动到新位置来平移墙。
- 通过拖动墙的端点之一来调整墙的大小或旋转墙。



2、在2D视图中双击墙以打开带有配置选项的检查器。或者，右键单击并选择 **Open Wall Inspector**。编辑你想要修改的内容，然后按 **Apply** 预览更改。



3、选中你想要删除的墙体，按下键盘上的 **Delete** 键，或在2D视图中右键单击墙体，选择 **Delete**。

编辑门窗

- 现在让我们一起编辑门窗。正如我们编辑墙体那样，也可以通过以下几种不同的方式更精确地控制门窗属性。

1. 在2D视图中，单击要编辑的特征。






- 通过将特征拖动到新位置来对其进行变换。
 - 拖动特征的旋转手柄来旋转特征。当前，只要将它们附着在墙上，它们的方向就不会改变。
 - 通过拖动端点之一来调整特征的宽度。
2. 双击2D视图中的特征以打开带有配置选项的检查器。或者，右键单击并选择Open Window/Door Inspector
 3. 选中想要删除的特征，按下键盘的Delete键，或在2D视图中右键单击并选择Delete。


添加颜色和纹理

- 现在，一切都已正确放置并确定大小，您可以为墙壁，地板和楼梯分配颜色和纹理。请记住，门窗只是墙上的孔，因此不能有任何材料。有两种方法可以为建筑物添加颜色和纹理：
 - 您可以从Wall Inspector、Stairs Inspector和Level Inspector分别为墙壁，楼梯和地板添加颜色和纹理。只需打开检查器，选择材料，然后按Apply
 - 可以从调色板中选择颜色和纹理，然后通过单击将其分配给建筑物中的项目。




a、单击调色板中的颜色或纹理。 b、在3D视图中移动鼠标时，悬停的功能将突出显示，显示所选材质的预览。 c、单击突出显示的功能会为其分配选定的材料。您可以根据需要单击任意数量的功能。 d、完成所选材质的操作后，右键单击3D视图，或在任何要素外部单击以退出材质模式。

保存场景



在选用板上给您的建筑物起个名字。



退出

注意：一旦退出场景编辑器后，场景就不能够再次编辑了。完成创建建筑物并保存之后，请转到File，然后单击Exit Building Editor，您的建筑物将显示在主窗口中。您可以在Insert标签中找到该场景。

