Guía de Compilación - Optimizador de Chrome

Última actualización: 03/05/2025
1. Preparar el entorno
- Tener Python 3.10 o superior.
- Instalar los módulos necesarios:
pip install pyinstaller win10toast
- Verificar que PyInstaller funciona:
pyinstallerversion
2. Compilar todo el proyecto
- Ejecutar el archivo compilar_todo.bat desde PowerShell o doble clic.
Este script realizará automáticamente:
- Eliminación de carpetas 'dist', 'build' y 'pycache' si existen.
- Compilación de app.exe desde app.spec
- Compilación de mem_watcher.exe desde mem_watcher.spec
- Consolidación de ejecutables y scripts en 'dist\optimizador_dist\'
3. Compilar el instalador
- Abrir Inno Setup.

Guía de Compilación - Optimizador de Chrome

- Cargar el archivo installer\setup.iss
- Presionar F9 para compilar el instalador.
Esto generará:
installer\Output\Optimizador_setup.exe
4. Probar la instalación
- Ejecutar Optimizador_setup.exe como administrador.
- Verificar instalación en: C:\Program Files\OptimizadorChrome
- Verificar que mem_watcher.exe está en: shell:startup
- Revisar el log en: %LOCALAPPDATA%\memwatcher_logs\mem_watcher.log
5. Distribuir
5. Distribuir
Crear un archivo ZIP con:
Crear un archivo ZIP con: - Optimizador_setup.exe
Crear un archivo ZIP con: - Optimizador_setup.exe - CHANGELOG.txt
Crear un archivo ZIP con: - Optimizador_setup.exe - CHANGELOG.txt - README.txt
Crear un archivo ZIP con: - Optimizador_setup.exe - CHANGELOG.txt - README.txt
Crear un archivo ZIP con: - Optimizador_setup.exe - CHANGELOG.txt - README.txt - Guia_de_compilacion.pdf (este archivo)
Crear un archivo ZIP con: - Optimizador_setup.exe - CHANGELOG.txt - README.txt - Guia_de_compilacion.pdf (este archivo)