

Totally Integrated Automation Portal									
FB_BaseProduction [FB2]									
FB_BaseProduction Eigenschaften									
Allgemein									
Name	FB_BaseProduction	Nummer	2	Typ	FB				
Sprache	SCL	Nummerierung	Manuell						
Information									
Titel		Autor		Kommentar					
Familie		Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					
Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/OPC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input									
Enable	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Reset	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
TransferPermission	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
NewCycle	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
WarehouseFull	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Output									
Fault	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Ready	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Busy	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
DetectedColour	Int	0	Nicht remanent	True	True	True	False		
BaseTransferActive	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
State	Int	0	Nicht remanent	True	True	True	False		
PartColour	Int	0	Nicht remanent	True	True	True	False		
MachiningStarted	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
VisionValid	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Temp									

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/OPC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
DecodedColour	Int								
DecodedValid	Bool								
Constant									
<pre> 0001 // Default outputs 0002 "Emitter_Base" := FALSE; 0003 "Band_Base_1" := FALSE; 0004 "Band_Base_2" := FALSE; 0005 "R2_Start" := FALSE; 0006 "Curved_Band_Base_3" := FALSE; 0007 "Band_Base_4" := FALSE; 0008 "Curved_Band_Base_5" := FALSE; 0009 #BaseTransferActive := FALSE; 0010 #DetectedColour := #PartColour; 0011 0012 // Vision 0013 "FC_VisionDecode"(0014 VisionValue := "Vision_Sensor_Base", 0015 IsLid := FALSE, 0016 Colour => #DecodedColour, 0017 Valid => #DecodedValid 0018); 0019 0020 // Reset 0021 IF #Reset THEN 0022 #State := 0; 0023 #PartColour := 0; 0024 #MachiningStarted := FALSE; 0025 ELSE 0026 0027 CASE #State OF 0028 // 0 - Idle 0029 0: 0030 #PartColour := 0; 0031 #MachiningStarted := FALSE; 0032 0033 IF #Enable 0034 AND NOT #WarehouseFull 0035 AND NOT "R2_Has_Error" THEN 0036 "Emitter_Base" := TRUE; 0037 #State := 1; 0038 END_IF; 0039 0040 // 1 - Machining 0041 1: 0042 "R2_Start" := TRUE; 0043 "Band_Base_1" := TRUE; 0044 IF "R2_Is_Busy" THEN </pre>									

```
0045     #MachiningStarted := TRUE;
0046     END_IF;
0047     IF #MachiningStarted
0048         AND NOT "R2_Is_Busy" THEN
0049         #State := 2;
0050     END_IF;
0051
0052     // 2 - Vision
0053 2:
0054     "R2_Start" := TRUE;
0055     "Band_Base_2" := TRUE;
0056     IF #DecodedValid THEN
0057         #PartColour := #DecodedColour;
0058         #State := 3;
0059     END_IF;
0060
0061     // 3 - Wait for Assembly
0062 3:
0063     IF #TransferPermission THEN
0064         #State := 4;
0065     END_IF;
0066
0067     // 4 - Transfer to Assembly
0068 4:
0069     #BaseTransferActive := TRUE;
0070     "Band_Base_2" := TRUE;
0071     "Curved_Band_Base_3" := TRUE;
0072     "Band_Base_4" := TRUE;
0073     "Curved_Band_Base_5" := TRUE;
0074     IF #NewCycle THEN
0075         #State := 0;
0076     END_IF;
0077     ELSE
0078         #State := 0;
0079     END_CASE;
0080 END_IF;
```

Symbol	Adresse	Typ	Kommentar
"Band_Base_1"	%Q0.0	Bool	
"Band_Base_2"	%Q0.1	Bool	
"Band_Base_4"	%Q0.2	Bool	
"Curved_Band_Base_3"	%Q1.7	Bool	
"Curved_Band_Base_5"	%Q2.0	Bool	
"Emitter_Base"	%Q2.3	Bool	
"R2_Has_Error"	%I2.3	Bool	
"R2_Is_Busy"	%I2.1	Bool	
"R2_Start"	%Q5.3	Bool	
"Vision_Sensor_Base"	%ID108	DInt	
#BaseTransferActive		Bool	
#DecodedColour		Int	
#DecodedValid		Bool	
#DetectedColour		Int	
#Enable		Bool	
#MachiningStarted		Bool	
#NewCycle		Bool	
#PartColour		Int	
#Reset		Bool	
#State		Int	
#TransferPermission		Bool	

Totally Integrated Automation Portal			
Symbol	Adresse	Typ	Kommentar
#WarehouseFull		Bool	

FB_LidProduction [FB3]

FB_LidProduction Eigenschaften

Allgemein

Name	FB_LidProduction	Nummer	3	Typ	FB
Sprache	SCL	Nummerierung	Manuell		

Information

Titel		Autor		Kommentar	
Familie		Version	0.1	Anwenderdefinierte ID	

Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/OPC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input									
Enable	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Reset	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
TransferPermission	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
NewCycle	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
WarehouseFull	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Output									
Busy	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Ready	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Fault	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
DetectedColour	Int	0	Nicht remanent	True	True	True	False		
LidTransferActive	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
State	Int	0	Nicht remanent	True	True	True	False		
PartColour	Int	0	Nicht remanent	True	True	True	False		
MachiningStarted	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
JamFault	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ TimerVisionJam	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal										
Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/OPC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar	
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False			
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False			
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False			
TransferState	Int	0	Nicht remanent	True	True	True	True			
▼ Temp										
DecodedColour	Int									
DecodedValid	Bool									
Constant										
<pre>0001 "R1_Produce_Lids" := TRUE; 0002 // Default outputs 0003 "Emitter_Lid" := FALSE; 0004 "Band_Lid_1" := FALSE; 0005 "Band_Lid_2" := FALSE; 0006 "R1_Start" := FALSE; 0007 "Curved_Band_Lid_3" := FALSE; 0008 "Band_Lid_4" := FALSE; 0009 "Curved_Band_Lid_5" := FALSE; 0010 #LidTransferActive := FALSE; 0011 #DetectedColour := #PartColour; 0012 0013 // Vision 0014 "FC_VisionDecode"(0015 VisionValue := "Vision_Sensor_Lid", 0016 IsLid := TRUE, 0017 Colour => #DecodedColour, 0018 Valid => #DecodedValid 0019); 0020 0021 // Reset 0022 IF #Reset THEN 0023 #State := 0; 0024 #PartColour := 0; 0025 #MachiningStarted := FALSE; 0026 ELSE 0027 0028 CASE #State OF 0029 // 0 - Idle 0030 0: 0031 #PartColour := 0; 0032 #MachiningStarted := FALSE; 0033 IF #Enable</pre>										

```
0034     AND NOT #WarehouseFull
0035     AND NOT "R1_Has_Error" THEN
0036     "Emitter_Lid" := TRUE;
0037     #State := 1;
0038 END_IF;
0039
0040 // 1 - Machining
0041 1:
0042     "R1_Start" := TRUE;
0043     "Band_Lid_1" := TRUE;
0044     IF "R1_Is_Busy" THEN
0045         #MachiningStarted := TRUE;
0046     END_IF;
0047     IF #MachiningStarted
0048         AND NOT "R1_Is_Busy" THEN
0049         #State := 2;
0050     END_IF;
0051
0052 // 2 - Vision
0053 2:
0054     "R1_Start" := TRUE;
0055     "Band_Lid_2" := TRUE;
0056     IF #DecodedValid THEN
0057         #PartColour := #DecodedColour;
0058         #State := 3;
0059     END_IF;
0060
0061 // 3 - Wait for Assembly
0062 3:
0063     IF #TransferPermission THEN
0064         #State := 4;
0065     END_IF;
0066
0067 // 4 - Transfer to Assembly
0068 4:
0069     #LidTransferActive := TRUE;
0070     "Band_Lid_2" := TRUE;
0071     "Curved_Band_Lid_3" := TRUE;
0072     "Band_Lid_4" := TRUE;
0073     "Curved_Band_Lid_5" := TRUE;
0074     IF #NewCycle THEN
0075         #State := 0;
0076     END_IF;
0077 ELSE
0078     #State := 0;
0079 END_CASE;
0080 END_IF;
```

Symbol	Adresse	Typ	Kommentar
"Band_Lid_1"	%Q1.0	Bool	
"Band_Lid_2"	%Q1.1	Bool	
"Band_Lid_4"	%Q1.2	Bool	
"Curved_Band_Lid_3"	%Q2.1	Bool	
"Curved_Band_Lid_5"	%Q2.2	Bool	
"Emitter_Lid"	%Q2.4	Bool	
"R1_Has_Error"	%I2.2	Bool	
"R1_Is_Busy"	%I2.0	Bool	
"R1_Produce_Lids"	%Q5.4	Bool	
"R1_Start"	%Q5.1	Bool	

Totally Integrated Automation Portal																																																										
<table><tr><th>Symbol</th><th>Adresse</th><th>Typ</th><th>Kommentar</th></tr><tr><td>"Vision_Sensor_Lid"</td><td>%ID112</td><td>DInt</td><td></td></tr><tr><td>#DecodedColour</td><td></td><td>Int</td><td></td></tr><tr><td>#DecodedValid</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#DetectedColour</td><td></td><td>Int</td><td></td></tr><tr><td>#Enable</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#LidTransferActive</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#MachiningStarted</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#NewCycle</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#PartColour</td><td></td><td>Int</td><td></td></tr><tr><td>#Reset</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#State</td><td></td><td>Int</td><td></td></tr><tr><td>#TransferPermission</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#WarehouseFull</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr></table>	Symbol	Adresse	Typ	Kommentar	"Vision_Sensor_Lid"	%ID112	DInt		#DecodedColour		Int		#DecodedValid		Bool		#DetectedColour		Int		#Enable		Bool		#LidTransferActive		Bool		#MachiningStarted		Bool		#NewCycle		Bool		#PartColour		Int		#Reset		Bool		#State		Int		#TransferPermission		Bool		#WarehouseFull		Bool			
Symbol	Adresse	Typ	Kommentar																																																							
"Vision_Sensor_Lid"	%ID112	DInt																																																								
#DecodedColour		Int																																																								
#DecodedValid		Bool																																																								
#DetectedColour		Int																																																								
#Enable		Bool																																																								
#LidTransferActive		Bool																																																								
#MachiningStarted		Bool																																																								
#NewCycle		Bool																																																								
#PartColour		Int																																																								
#Reset		Bool																																																								
#State		Int																																																								
#TransferPermission		Bool																																																								
#WarehouseFull		Bool																																																								

Totally Integrated Automation Portal									
FB_BaseCenter_DB [DB10]									
FB_BaseCenter_DB Eigenschaften									
Allgemein									
Name	FB_BaseCenter_DB	Nummer	10	Typ	DB				
Sprache	DB	Nummerierung	Manuell						
Information									
Titel		Autor		Kommentar					
Familie		Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					
Name	Datentyp	Startwert	Restanz	Erreichbar aus HMI/O PC/UA/Web API	Schreibbar aus HMI/O PC/UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input									
Enable	Bool	false	False	True	True	True	False		
Reset	Bool	false	False	True	True	True	False		
TransferPermission	Bool	false	False	True	True	True	False		
NewCycle	Bool	false	False	True	True	True	False		
WarehouseFull	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ Output									
Fault	Bool	false	False	True	True	True	False		
Ready	Bool	false	False	True	True	True	False		
Busy	Bool	false	False	True	True	True	False		
DetectedColour	Int	0	False	True	True	True	False		
BaseTransferActive	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
State	Int	0	False	True	True	True	False		
PartColour	Int	0	False	True	True	True	False		
MachiningStarted	Bool	false	False	True	True	True	False		
VisionValid	Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal									
FB_LidCenter_DB [DB9]									
FB_LidCenter_DB Eigenschaften									
Allgemein									
Name	FB_LidCenter_DB	Nummer	9	Typ	DB				
Sprache	DB	Nummerierung	Manuell						
Information									
Titel		Autor		Kommentar					
Familie		Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					
Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/O PC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/O PC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input									
Enable	Bool	false	False	True	True	True	False		
Reset	Bool	false	False	True	True	True	False		
TransferPermission	Bool	false	False	True	True	True	False		
NewCycle	Bool	false	False	True	True	True	False		
WarehouseFull	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ Output									
Busy	Bool	false	False	True	True	True	False		
Ready	Bool	false	False	True	True	True	False		
Fault	Bool	false	False	True	True	True	False		
DetectedColour	Int	0	False	True	True	True	False		
LidTransferActive	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
State	Int	0	False	True	True	True	False		
PartColour	Int	0	False	True	True	True	False		
MachiningStarted	Bool	false	False	True	True	True	False		
JamFault	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ TimerVisionJam	TON_TIME		False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal										
Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/O PC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/O PC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar	
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
TransferState	Int	0	False	True	True	True	True			