
1016

② 작성 일시	@2023년 10월 16일 오전 10:48
≔ 태그	


외부 인터넷 연결 설정 네트워크 설정이 다름, 신호전달X

```
C:₩Users₩CEB97>ping 192.168.219.212
Ping 192.168.219.212 32바이트 데이터 사용:
요청 시간이 만료되었습니다.
요청 시간이 만료되었습니다.
요청 시간이 만료되었습니다.
요청 시간이 만료되었습니다.
192.168.219.212에 대한 Ping 통계:
패킷: 보냄 = 4, 받음 = 0, 손실 = 4 (100% 손실),
```

환경설정-네트원트=방화벽-고급설정-인바운드 규칙



파일 및 프린터 공유(v4) 사용한다로 변경




설정 변경 후 신호전달(o)

```
C:\Users\CEB97>ping 192.168.219.212


Ping 192.168.219.212 32바이트 데이터 사용:
192.168.219.212의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=128
192.168.219.212에 대한 Ping 통계:
 패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
왕복 시간(밀리초):
 최소 = 0ms, 최대 = 0ms, 평균 = 0ms
```

mariadb 설치시 enable access from remote machines for'root' user 체크시 원격 가능




-MySQL 데이터와 heidiSQL 데이터 연동 법

데이터베이스에서 싱크로니즈 모델 클릭



이동 방향 더블 클릭으로 변경 가능



-우분투 설치 버전 (20.04)

Ubuntu Server 20.04 LTS

The previous long-term support version of Ubuntu Server, including support guaranteed until April 2025.

Get Ubuntu Server 20.04.6 LTS

-windows powershell 명령어(리눅스)

CD: 경로 변경(CD)

dir: 디렉토리와 파일의 목록 표시(IS)

md: 디렉토리 생성(mkdir)

cls: 콘솔 환경 정리(clear)

copy: 복사(copy)

tree: 디렉토리 구조

/? : 명령어 설명

rd: 디렉토리 삭제

d-r---- r은 일기 전용이라는 뜻이다.



절대 경로



디렉토리 제거시 하위 디렉토리가 있을시 확인문 등장

PS C:₩> rd park_ 확인 C:₩park의 항목에는 하위 항목이 있으며 Recurse 매개 변수를 지정하지 않았습니다. 계속하면 해당 항목과 모든 하위 항목이 제거됩니다. 계속하시겠습니까? [Y] 예(Y) [A] 모두 예(A) [N] 아니요(N) [L] 모두 아니요(L) [S] 일시 중단(S) [?] 도움말(기본값은 "Y"):

버츄얼머신 구동 안될시 부트메뉴에 SVM Enabled 설정 아닐 경우/파일손상

ubuntu 이동키 다음 Tab 이전 shift+ tab

DHCP 유동 IP 주소

/24:255.255.255.0

/16:255.255.0.0

파일 머신	! 보기 입력 장치 도움말	
	Network connections	[Help]
	Configure at least one interface this server can use to talk to other and which preferably provides sufficient access for updates.	machines t 35
23	NAME TYPE NOTES Name Type Notes 10, 0, 2. 5 OhcPy4 10.0.2.15/24 03:00:27:d9:43:00 / Intel Corporation / 825405M Gigabit Ethernet 66 OhcPy4 10.0.2.15/24 03:00:27:d9:43:00 / Intel Corporation / 825405M Gigabit Ethernet 66 OhcPy4 10.0.2.15/24 03:00:27:d9:43:00 / Intel Corporation / 825405M Gigabit Ethernet 66 OhcPy4 10.0.2.15/24 03:00:27:d9:43:00 / Intel Corporation / 825405M Gigabit Ethernet 66 OhcPy4 10.0.2.15/24 03:00:27:d9:43:00 / Intel Corporation / 825405M Gigabit Ethernet 66 OhcPy4 10.0.2.15/24 03:00:27:d9:43:00 / Intel Corporation / 825405M Gigabit Ethernet 66 OhcPy4 10.0.2.15/24 03:00:27:d9:43:00 / Intel Corporation / 825405M Gigabit Ethernet 66 OhcPy4 10.0.2.15/24 03:00:27:d9:43:00 / Intel Corporation / 825405M Gigabit Ethernet 66 OhcPy4 10.0.2.15/24 03:00:27:d9:43:00 / Intel Corporation / 825405M Gigabit Ethernet 66 OhcPy4 10.0.2.15/24 03:00:27:d9:43:00 / Intel Corporation / 825405M Gigabit Ethernet 66 OhcPy4 10.0.2.15/24 03:00:27:d9:43:00 / Intel Corporation / 825405M Gigabit Ethernet 66 OhcPy4 10.0.2.15/24 03:00:27:d9:43:00 / Intel Corporation / 825405M Gigabit Ethernet 66 OhcPy4 10.0.2.15/24 03:00:27:d9:43:00 / Intel Corporation / 825405M Gigabit Ethernet 66 OhcPy4 10.0.2.15/24 03:00:27:d9:43:00 / Intel Corporation / 825405M Gigabit Ethernet 66 OhcPy4 10.0.2.15/24 03:00:27:d9:43:00 / Intel Corporation / 825405M Gigabit Ethernet 66 OhcPy4 10.0.2.15/24 03:00:27:d9:43:00 / Intel Corporation / 825405M Gigabit Ethernet 66 OhcPy4 10.0.2.15/24 03:00:27:d9:43:00 / Intel Corporation / 825405M Gigabit Ethernet 66 OhcPy4 10.0.2.15/24 03:00:27:d9:43:00 / Intel Corporation / 825405M Gigabit Ethernet 66 OhcPy4 10.0.2.15/24 03:00:27:d9:43:00:27:d9:43:00:27:d9:43:00:27:d9:43:00:27:d9:43:00:27:d9:43:00:27:d9:43:00:27:d9:43:00:27:d9:43:00:27:d9:43:00:27:d9:43:00:27:d9:43:00:27:d9:43:00:27:d9:4	8 x 3
	192.182	B, 219_214/24

프로필 서버

☑ ubuntu20.04 [실형 중] - Oracle VM Virtual 파일 대신 보기 입력 장치 도움말	Вох	-	_ ×
Profile setup		[Help]	
Enter the username and configure SSH access or sudo.	password you will use to log in t n the next screen but a password i	o the system. You can is still needed for	
Your name:	рара		
Your servers name:	The name it uses when it talks t	o other computers.	
Pick a username:			
Choose a password:			
Confirm your password:			
	[Done]		Right Control

your name; 이름

server name: 로컬 이름

user name: ID

-ssh : 외부 원격 접속을 위한 프로그램(설치할 것)

-Is -a 전체 보기

-sudo 관리자 권한

```
papa@dbserver:~$ ifconfig =) // cortice
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> (Mtu 1500)
-inet 10.0.2.15 / Apt mask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
inet6 fe80::a00:27ff:fed9:430e prefixlen 64 scopeid 0x20ether 08:00:27:d9:43:0e txqueuelen 1000 (Ethernet)
- RX packets 431 bytes 519165 (519.1 KB)
- RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
- TX packets 261 bytes 25087 (25.0 KB)
- Perrors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

10: flags=73<UP,L00PBACK,RUNNING> mtu 65536
- inet 127.0 0.1 (Apt mask 255.0 0.0)
- inet6::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
- host
- loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
- RX packets 114 bytes 9350 (9.3 KB)
- RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
- TX packets 114 bytes 9350 (9.3 KB)
- TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

-ifconfig: ipconfig와 동일

-broadcast - 방송채널: 다운만 가능(네트워크상 정보알림, 라우터 테이블, 스위치 테이블)

-inet : ip


-RX: 수신

-TX: 송신

-가상머신에서 데이터를 전송 할땐 라우터를 지나지 않고 나간다.

PuTTY

가상머신의 아이피 주소와 저장할 이름을 입력후 세이브(가상머신이 꺼져있으면 사용 X)



putty 폰트 변경 방법

