

## Configuración de redes

El comando ifconfig significa "configuración de interfaz" (interface configuration) y se utiliza para mostrar información sobre la configuración de red.

ifconfig [OPCIONES]

## Nota

El comando iwconfig es similar al comando ifconfig, pero se refiere a interfaces de redes inalámbricas (wireless).

No todas las configuraciones de red son importantes para este módulo, pero en el siguiente ejemplo es importante tener en cuenta que la dirección IPv4 del dispositivo de red principal eth0 es 192.168.1.2 y que el dispositivo está activo actualmente ( UP ):

```
root@localhost:~# ifconfig
eth0
         Link encap:Ethernet HWaddr 02:42:c0:a8:01:02
         inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
         RX packets:59 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:86 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:4346 (4.3 KB) TX bytes:5602 (5.6 KB)
         Link encap:Local Loopback
10
         inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
         UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
         RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:100 (100.0 B) TX bytes:100 (100.0 B)
```

## Piense sobre lo siguiente

El dispositivo 10 se conoce como dispositivo de *loopback*. Es un dispositivo de red especial utilizado por el sistema cuando envía datos basados en red a sí mismo.

El comando ifconfig también se puede utilizar para modificar temporalmente la configuración de red. Normalmente, estos cambios deben ser permanentes, por lo que raramente se usa el comando ifconfig para realizar dichos cambios.

El comando ping se utiliza para verificar la conectividad entre dos equipos. Para hacer esto, envía paquetes a otra máquina a través de la red. Que el remitente reciba una respuesta indica que es posible conectarse a esa máquina.

La información se envía mediante "paquetes"; que es la unidad encapsulada de datos enviada a través de una red. Para que los paquetes encuentren la otra computadora, necesitan una dirección. El comando ping utiliza direcciones IP para identificar un equipo en la red al que desea conectarse.

De forma predeterminada, el comando ping continuará enviando paquetes hasta que se introduzca el comando break (CTL +C) en la consola. Para limitar el número de pings que se envían, utilice la opción -c seguida del número de pings que desea enviar. El siguiente ejemplo muestra un ping limitado a 4 iteraciones usando -c 4.

Si el comando ping funciona, obtendrá un resultado como el siguiente:

```
root@localhost:~# ping -c 4 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_req=1 ttl=64 time=0.051 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_req=2 ttl=64 time=0.064 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_req=3 ttl=64 time=0.050 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_req=4 ttl=64 time=0.043 ms
--- 192.168.1.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.043/0.052/0.064/0.007 ms
root@localhost:~#
```

Si el comando ping falla, recibirá un mensaje indicando que no se encontró el ordenador de destino o máquina remota ( Destination Host Unreachable ):

```
root@localhost:~# ping -c 4 192.168.1.3
PING 192.168.1.3 (192.168.1.3) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.2 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.2 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.2 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.2 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
--- 192.168.1.3 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 3065ms
pipe 4
root@localhost:~#
```

El comando ping puede fallar aunque la máquina remota esté conectada a la red. Esto se debe a que, como medida de seguridad, algunos administradores configuran sus equipos, o incluso redes enteras, para que no respondan a solicitudes ping. El comando ping también funciona con un nombre de host, o con un nombre de dominio como yahoo.com. Usar ésto primero puede ahorrar tiempo, ya que si ese comando ping tiene éxito, indica que hay una resolución de nombre adecuada Y que la dirección IP también funciona correctamente.

## Siga leyendo

Salga de la cuenta root mediante el comando exit:

root@localhost:~# exit
logout