

Actualización de contraseñas de usuario

El comando passwd se utiliza para actualizar la contraseña de un usuario. Los usuarios solo pueden cambiar sus propias contraseñas, mientras que el usuario root puede actualizar la contraseña para cualquier usuario.

```
passwd [OPCIONES] [USUARIO]
```

Por ejemplo, ya que hemos iniciado sesión como usuario sysadmin, podemos cambiar la contraseña de esa cuenta. Ejecute el comando passwod. Se le pedirá que introduzca la contraseña actual una vez y la contraseña nueva dos veces. Por razones de seguridad, no se muestra ningún resultado mientras se está escribiendo la contraseña. La salida se muestra de la siguiente manera:

```
sysadmin@localhost:~$ passwd
Changing password for sysadmin.
(current) UNIX password: netlab123
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
```

Si el usuario desea ver información sobre su contraseña, puede utilizar la opción -s:

```
sysadmin@localhost:~$ passwd -S sysadmin sysadmin P 12/20/2017 0 99999 7 -1
```

Los campos de salida se explican a continuación:

Campo	Ejemplo	Significado
Nombre del usuario	sysadmin	El nombre del usuario.
Estado de la contraseña	P	P indica que es una contraseña utilizable. L indica que la contraseña está bloqueada. NP indica que no hay contraseña.
Fecha de actualización	03/01/2015	La fecha en la que la contraseña fue actualizada por última vez.
Mínimo	0	El número mínimo de días que deben pasar antes de que el usuario pueda cambiar la contraseña actual.
Máximo	99999	El máximo número de días que restan hasta que expire la contraseña.
Aviso	7	El número de días precedentes a la expiración de la contraseña para que el usuario reciba el aviso.
Inactividad	-1	El número de días después de la expiración de la contraseña que la cuenta del usuario se mantendrá activa.

Siga leyendo

Cambie a la cuenta root mediante el siguiente comando:

```
sysadmin@localhost:~$ su root
Password:
root@localhost:~#
```

Use netlab123 como contraseña.

El usuario root puede cambiar la contraseña de cualquier usuario. Si el usuario root desea cambiar la contraseña de sysadmin, ejecutará el siguiente comando:

```
root@localhost:~# passwd sysadmin
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
```

Siga leyendo

Salga de la cuenta root mediante el comando exit:

root@localhost:~# exit
exit