Introducción a los Sistemas Operativos

Subsistema de Entrada / Salida











1.S.O.

✓Versión: Mayo 2020

☑ Palabras Claves: Metas, Aspectos de dispositivos, Subsistema de IO

Algunas diapositivas/imágenes han sido extraídas de las ofrecidas para docentes desde el libro de Stallings (Sistemas Operativos), el de Silberschatz (Operating Systems Concepts) y Tenembaum (Sistemas Operativos Modernos 3er Edición) También se incluyen diapositivas cedidas por Microsoft S.A.











Responsabilidades del SO

- ☑ Controlar dispositivos de E/S
 - Generar comandos
 - Manejar interrupciones
 - Manejar errores
- Proporcionar una interfaz de utilización



Problemas

- Características de los dispositivos
- Velocidad
- ✓ Nuevos tipos de dispositivos
- ☑Diferentes formas de realizar E/S (ver anexo)











Aspectos de los dispositivos de I/O

aspect	variation	example	
data-transfer mode	character block	terminal disk	
access method	sequential random	modem CD-ROM	
transfer schedule	synchronous asynchronous	tape keyboard	
sharing	dedicated sharable	tape keyboard	
device speed	latency seek time transfer rate delay between operations		
I/O direction	read only write only readĐwrite CD-ROM graphics controll disk		









Aspectos de los dispositivos de I/O (cont)

- Unidad de Transferencia
 - ✓ Dispositivos por bloques (discos):
 - Operaciones: Read, Write, Seek
 - ✓ Dispositivos por Caracter (keyboards, mouse, serial ports)
 - Operaciones: get, put
- ✓ Formas de Acceso
 - ✓ Secuencial o Aleatorio











Aspectos de los dispositivos de I/O (cont)

- ✓ Tipo de acceso
 - Acceso Compartido: Disco Rígido
 - Acceso Exclusivo: Impresora
- ✓ Tipo de acceso:
 - Read only: CDROM
 - Write only: Pantalla
 - Read/Write: Disco











Aspectos de los dispositivos de I/O (cont)

✓ Velocidad

Dispositivo Velocidad de transferencia de			
Teclado	10 bytes/seg		
Ratón	100 bytes/seg		
Módem de 56K	7 KB/seg		
Escáner	400 KB/seg		
Cámara de video digital	3.5 MB/seg		
802.11g inalámbrico	6.75 MB/seg		
CD-ROM de 52X	7.8 MB/seg		
Fast Ethernet	12.5 MB/seg		
Tarjeta Compact Flash	40 MB/seg		
FireWire (IEEE 1394)	50 MB/seg		
USB 2.0	60 MB/seg		
Red SONET OC-12	78 MB/seg		
Disco SCSI Ultra 2	80 MB/seg		
Gigabit Ethernet	125 MB/seg		
Unidad de disco SATA	300 MB/seg		
Cinta de Ultrium	320 MB/seg		
Bus PCI	528 MB/seg		













☑Generalidad:

- ✓ Es deseable manejar todos los dispositivos de I/O de una manera uniforme, estandarizada
- ✓ Ocultar la mayoría de los detalles del dispositivo en las rutinas de niveles más "bajos" para que los procesos vean a los dispositivos, en términos de operaciones comunes como: read, write, open, close, lock, unlock



✓ Interfaz Uniforme















Eficiencia

- ✓ Los dispositivos de I/O pueden resultar extremadamente lentos respecto a la memoria y la CPU
- ✓ El uso de la multi-programación permite que un procesos espere por la finalización de su I/O mientras que otro proceso se ejecuta



Planificación

- ✓ Organización de los requerimientos a los dispositivos
- ✓ Ej: Planificación de requerimientos a disco para minimizar tiempos



- ☑Buffering Almacenamiento de los datos en memoria mientras se transfieren
 - ✓ Solucionar problemas de velocidad entre los dispositivos
 - ✓ Solucionar problemas de tamaño y/o forma de los datos entre los dispositivos



- ☑Caching Mantener en memoria copia de los datos de reciente acceso para mejorar performance
- ☑Spooling Administrar la cola de requerimientos de un dispositivo
 - ✓ Algunos dispositivos de acceso exclusivo, no pueden atender distintos requerimientos al mismo tiempo: Por ej. Impresora
 - ✓ Spooling es un mecanismo para coordinar el acceso concurrente al dispositivo



- ☑Reserva de Dispositivos: Acceso exclusivo
- ✓ Manejo de Errores:
 - ✓ El S.O. debe administrar errores ocurridos (lectura de un disco, dispositivo no disponible, errores de escritura)
 - ✓ La mayoría retorna un número de error o código cuando la I/O falla.
 - ✓ Logs de errores



✓ Formas de realizar I/O

- ✓ Bloqueante: El proceso se suspende hasta que el requerimiento de I/O se completa
 - Fácil de usar y entender
 - No es suficiente bajo algunas necesidades
- ✓ No Bloqueante: El requerimiento de I/O retorna en cuanto es posible
 - Ejemplo: Interfaz de usuario que recibe input desde el teclado/mouse y se muestra en el screen.
 - Ejemplo: Aplicación de video que lee frames desde un archivo mientras va mostrandolo en pantalla.



Diseño

S oftware de E/S de capa de usuario

Software de sistema operativo independiente del dispositivo

Controladores de dispositivos

Manejadores de interrupciones

Hardware











Diseño - Software capa de usuario

- ☑Librerías de funciones
 - Permiten acceso a SysCalls
 - Implementan servicios que no dependen del Kernel
- ✓ Procesos de apoyo
 - Demonio de Impresión (spooling)







- ☑ Brinda los principales servicios de E/S antes vistos
 - Interfaz uniforme
 - Manejo de errores
 - Buffer
 - Asignación de Recursos
 - Planificación











- ☑ Brinda los principales servicios de E/S antes vistos
 - Interfaz uniforme
 - Manejo de errores
 - Buffer
 - Asignación de Recursos
 - Planificación











- ☑El Kernel mantiene la información de estado de cada dispositivo o componente
 - ✓ Archivos abiertos
 - ✓ Conexiones de red
 - ✓Etc.
- ☑ Hay varias estructuras complejas que representan buffers, utilización de la memoria, disco, etc.










UNIX I/O Kernel Structure













Diseño - Controladores (Drivers)

- ✓ Manejan un tipo dispositivo
- ☑Traducen los requerimientos abstractos en los comandos para el dispositivo
 - ✓ Escribe sobre los registros del controlador
 - ✓ Acceso a la memoria mapeada
 - Encola requerimientos
- ☑Comúnmente las interrupciones generadas por los dispositivos son atendidas por funciones provistas por el driver



Diseño - Controladores (Drivers)

- ✓ Interfaz entre el SO y el HARD
- ✓ Forman parte del espacio de memoria del Kernel
 - ✓ En general se cargan como módulos
- Los fabricantes de HW implementan el driver en función de una API especificada por el SO
 - ✓open(), close(), read(), write(), etc
- ☑Para agregar nuevo HW sólo basta indicar el driver correspondiente sin necesidad de cambios en el Kernel



Driver - Ejemplo en Linux

- ☑Linux distingue 3 tipos de dispositivos
 - ✓ Carácter: I/O programada o por interrupciones
 - ✓ Bloque: DMA
 - ✓ Red: Ports de comunicaciones
- ☑Los Drivers se implementan como módulos
 - ✓ Se cargan dinámicamente
- ☑ Debe tener al menos estas operaciones:
 - ✓ init module: Para instalarlo
 - ✓ cleanup module: Para desinstalarlo.









- ✓Operaciones que debe contener para I/O
 - ✓ open: abre el dispositivo
 - ✓ release: cerrar el dispositivo
 - ✓ read: leer bytes del dispositivo
 - ✓ write: escribir bytes en el dispositivo
 - ✓ ioctl: orden de control sobre el dispositivo



☑Otras operaciones menos comunes

- ✓ Ilseek: posicionar el puntero de lectura/escritura
- ✓ flush: volcar los búferes al dispositivo
- ✓ poll: preguntar si se puede leer o escribir
- ✓ mmap: mapear el dispositivo en memoria
- ✓ fsync: sincronizar el dispositivo
- √ fasync: notificación de operación asíncrona
- ✓ lock: reservar el dispositivo
- **✓**



- ✓ Por convención, los nombres de las operaciones comienzan con el nombre del dispositivo
- Por ejemplo, para /dev/ptr









- Acceso al hardware
 - ✓ Funciones para acceso a los puertos de I/ O <asm/io.h>

```
unsigned char inb (unsigned short int port)
void outb (unsigned char value, unsigned short int port)
```

Leen o Escriben un byte en el puerto de E/S indicado

```
En MS-DOS

o 70 02

i 71

<retorna los minutos>

o 70 00

i 71

<retorna los segundos>
```











Diseño - Gestor de interrupciones

- Atiende todas las interrupciones del HW
- ☑ Deriva al driver correspondiente según interrupción
- ☑ Resguarda información
- ✓ Independiente del Driver












Ciclo de atención de un Requerimiento











Desde el Requerimiento de I/O hasta el Hardware

- ☑ Consideremos la lectura sobre un archivo en un disco:
 - ✓ Determinar el dispositivo que almacena los datos
 - Traducir el nombre del archivo en la representación del dispositivo.
 - ✓ Traducir requerimiento abstracto en bloques de disco (Filesystem)
 - ✓ Realizar la lectura física de los datos (bloques) en la memoria
 - ✓ Marcar los datos como disponibles al proceso que realizo el requerimiento
 - Desbloquearlo
 - Retornar el control al proceso












Desde el Requerimiento de I/O hasta el Hardware

```
nico@yoko:~$ ls -l /dev/sd*
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 oct 28 11:32 /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 oct 28 11:32 /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 2 oct 28 11:32 /dev/sda2
brw-rw---- 1 root disk 8, 5 oct 28 11:32 /dev/sda5
brw-rw---- 1 root disk 8, 16 oct 28 15:49 /dev/sdb
brw-rw---- 1 root disk 8, 17 oct 28 15:49 /dev/sdb1
nico@yoko:~$
```

```
nico@yoko:~$ cat /proc/devices
Character devices:
   1 mem
   4 /dev/vc/0
   4 tty
   4 ttyS
   5 /dev/tty
   5 /dev/console
   5 /dev/ptmx
   5 ttyprintk
```



THE I/O SUBSYSTEM

block device switch table					
entry	open	close	strategy		
0	gdopen	gdclose	gdstrategy		
1	gtopen	gtclose	gtstrategy		

character device switch table								
entry	open	close	read	write	ioctl			
0	conopen	conclose	conread	conwrite	conioctl			
1	dzbopen	dzbclose	dzbread	dzbwrite	dzbioctl			
2	syopen	nulldev	syread	sywrite	syioctl			
3	nulldev	nulldev	mmread	mmwrite	nodev			
4	gdopen	gdclose	gdread	gdwrite	nodev			
5	gtopen	gtclose	gtread	gtwrite	nodev			

Figure 10.2. Sample Block and Character Device Switch Tables












Ciclo de vida de un requerimiento de I/O











Performance

- I/O es uno de los factores que mas afectan a la performance del sistema:
 - ✓ Utiliza mucho la CPU para executar los drivers y el codigo del subsistema de I/O
 - ✓ Provoca Context switches ante las interrupciones y bloqueos de los procesos
 - ✓ Utiliza el bus de mem. en copia de datos:
 - Aplicaciones (espacio usuario) Kernel
 - Kernel (memoria fisica) Controladora



Mejorar la Performance

- Reducir el número de context switches
- ☑ Reducir la cantidad de copias de los datos mientras se pasan del dispositivo a la aplicación
- ☑ Reducir la frecuencia de las interrupciones, utilizando:
 - Transferencias de gran cantidad de datos
 - Controladoras mas inteligentes
 - Polling, si se minimiza la espera activa.
- **✓** Utilizar DMA











Introducción a los Sistemas Operativos

Anexo I Arquitectura de Entrada/Salida











1.S.O.

✓ Versión: Octubre 2017

☑Palabras Claves: Dispositivos de IO, Hardware de IO, IO programada, Polling, Interrupciones, DMA

Algunas diapositivas han sido extraídas de las ofrecidas para docentes desde el libro de Stallings (Sistemas Operativos) y el de Silberschatz (Operating Systems Concepts). También se incluyen diapositivas cedidas por Microsoft S.A.











Variedad en los dispositivos de I/O

- Legible para el usuario
 - ✓ Usados para comunicarse con el usuario
 - Impresoras, Terminales: Pantalla, Teclado, Mouse
- Legible para la máquina
 - ✓ Utilizados para comunicarse con los componentes electrónicos
 - Discos, Cintas, Sensores, etc.
- ☑ Comunicación
 - Usados para comunicarse con dispositivos remotos
 - Líneas Digitales, Modems, Interfaces de red, etc.









Problemas que surgen

- Amplia Variedad
 - ✓ Manejan diferentes cantidad de datos
 - ✓ En Velocidades Diferentes
 - ✓ En Formatos Diferentes
- ✓ La gran mayoría de los dispositivos de E/S son más lentos que la CPU y la RAM



Hardware y software involucrado

- **☑** Buses
- Controladores
- Dispositivos
- ✓ Puertos de E/S Registros
- ✓ Drivers
- ☑Comunicación con controlador del dispositivo: I/O Programada, Interrupciones, DMA












Estructura de Bus de una PC













Comunicación: CPU - Controladora

- ☑¿Cómo puede la CPU ejecutar comandos o enviar/recibir datos de una controladora de un dispositivo?
 - ✓ La controladora tiene uno o mas registros:
 - Registros para señales de control
 - Registros para datos
- ✓ La CPU se comunica con la controladora escribiendo y leyendo en dichos registros



Comandos de I/O

- ☑ CPU emite direcciones
 - ✓ Para identificar el dispositivo
- ☑ CPU emite comandos
 - ✓ Control Que hacer?
 - Ej. Girar el disco
 - ✓ Test Controlar el estado
 - Ej. power? Error?
 - ✓ Read/Write
 - Transferir información desde/hacia el dispositivo











Mapeo de E/S y E/S aislada


- ☑ Correspondencia en memoria (Memory mapped I/O)
 - ✓ Dispositivos y memoria comparten el espacio de direcciones.
 - ✓ I/O es como escribir/leer en la memoria.
 - ✓ No hay instrucciones especiales para I/O
 - Ya se dispone de muchas instrucciones para la memoria
- ☑ Isolated I/O (Aislada, uso de Puertos de E/S)
 - ✓ Espacio separado de direcciones
 - ✓ Se necesitan líneas de I/O. Puertos de E/S
 - ✓ Instrucciones especiales
 - Conjunto Limitado



Memory Mapped and Isolated I/O

ADDRESS	INSTRUCTION	OPERAND	COMMENT									
200	Load AC Store AC	"1" 517	Load accumulator		7 6	3 5	4	3	2	1	0	•
202	Load AC	517	Initiate keyboard rea Get status byte	516		Keyboard in			Keyboard input data register			
	Branch if Sign = 0		Loop until ready									
	Load AC	516	Load data byte						_			
					7 6	5 5	4	3	2	1	0	1 Karaka and Samuka katan
(a) Memory-mapped I/O												Keyboard input status and control register
						1			1			0-11-11-
				-		1 = ro 0 = b	eady ousy	'				— Set to 1 to start read

ADDRESS	INSTRUCTION	OPERAND	COMMENT							
200	Load I/O	5	Initiate keyboard read							
201	Test I/O	5	Check for completion							
	Branch Not Ready	201	Loop until complete							
	In	5	Load data byte							
(b) Isolated I/O										












Técnicas de I/O - Programada

- ☑ CPU tiene control directo sobre la I/O
 - ✓ Controla el estado
 - ✓ Comandos para leer y escribir
 - ✓ Transfiere los datos
- ☑ CPU espera que el componente de I/O complete la operación
- ☑ Se desperdician ciclos de CPU













Polling

- ☑ En la I/O Programada, es necesario hacer polling del dispositivo para determinar el estado del mismo
 - ✓ Listo para recibir comandos
 - ✓ Ocupado
 - ✓ Error
- ☑Ciclo de "Busy-wait" para realizar la I/O
- ✓ Puede ser muy costoso si la espera es muy larga












Técnicas de I/O - Manejada por Interrupciones

- ☑ Soluciona el problema de la espera de la CPU
- ✓ La CPU no repite el chequeo sobre el dispositivo
- ☑ El procesador continúa la ejecución de instrucciones
- ☑El componente de I/O envía una interrupción cuando termina












Técnicas de I/O - DMA

DMA (Direct Memory Access)

- ✓ Un componente de DMA controla el intercambio de datos entre la memoria principal y el dispositivo
- ☑ El procesador es interrumpido luego de que el bloque entero fue transferido.





Pasos para una transferencia DMA

