

Le reti LAN sono 4 interconnesse da 4 router.

I router sono interconnessi da 4 reti intermedie.

Per impostare le interfacce dei router, tramite la riga di comando CLI CISCO, sono stati utilizzati i seguenti comandi:

- >enable
- >configure terminal
- >interface [interface name]
- >ip address ip\_address subnet\_mask
- >no shutdown
- >exit

essi imposteranno le varie interfacce con i relativi ip.

Per quanto riguarda il routing è sono stati utilizzati 2 approcci il primo, static routing, che prevede un assegnamento manuale delle reti su cui inviare i pacchetti.

Per la configurazione di un routing statico usiamo un comando come nel seguente esempio:

>ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.34.1

Туре	Network	Port	Next Hop IP	Metric
S	192.168.1.0/24		192.168.34.1	1/0
S	192.168.1.0/24		192.168.24.1	1/0
S	192.168.2.0/24		192.168.24.1	1/0
S	192.168.3.0/24		192.168.34.1	1/0
С	192.168.4.0/24	FastEthernet1/0		0/0

*Figure 1: Static routing table* 

la tabella sopra riportata mostra la routing table impostata in modo statico.

Successivamente è stato impostato il routing dinamico tramite protocollo RIP. Questo protocollo consente di partire dalle reti conosciute internamente al router. Successivamente invierà dei pacchetti nelle reti per conoscere nuovi router e dunque nuove reti, da aggiungere alla routing table che verrà aggiornata dinamicamente.

La configurazione di RIP avviene tramite i seguenti comandi CLI sul router. >router rip


>network network\_address

Туре	Network	Port	Next Hop IP	Metric
R	192.168.1.0/24	FastEthernet1/0	192.168.13.1	120/1
R	192.168.2.0/24	FastEthernet1/0	192.168.13.1	120/2
R	192.168.2.0/24	FastEthernet0/1	192.168.34.2	120/16
С	192.168.3.0/24	FastEthernet0/0		0/0
R	192.168.4.0/24	FastEthernet0/1	192.168.34.2	120/16

Figure 2: RIP routing table

La tabella di routing sopra riportata è stata riempita dinamicamente. Nella tabella rappresentata si ha la rete 192.168.3.0 interna, direttamente connessa al router, mentre le altre sono raggiungibili tramite le sottoreti di trasporto impostate sulle interfacce.

Alcune reti compaiono più volte poiché raggiungibili in più modi e in modo efficiente. Le tabelle cambiano in base allo stato della rete. Nel metric il ../16 indica che la rete è offline, quindi non raggiungibile.



```
185'100'54'0 TH 5 HODS
RIP: received v1 update from 192.168.34.2 on FastEthernet0/1
      192.168.2.0 in 2 hops
      192.168.4.0 in 1 hops
      192.168.12.0 in 2 hops
      192.168.24.0 in 1 hops
RIP: sending v1 update to 255.255.255 via FastEthernet0/1 (192.168.34.1)
RIP: build update entries
      network 192.168.1.0 metric 2
      network 192.168.3.0 metric 1
      network 192.168.12.0 metric 2
     network 192.168.13.0 metric 1
RIP: sending v1 update to 255.255.255 via FastEthernet1/0 (192.168.13.2)
RIP: build update entries
      network 192.168.3.0 metric 1
      network 192.168.4.0 metric 2
      network 192.168.24.0 metric 2
     network 192.168.34.0 metric 1
RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via FastEthernet0/0 (192.168.3.1)
RIP: build update entries
     network 192.168.1.0 metric 2
      network 192.168.2.0 metric 3
      network 192.168.4.0 metric 2
     network 192.168.12.0 metric 2
      network 192.168.13.0 metric 1
      network 192.168.24.0 metric 2
     network 192.168.34.0 metric 1
RIP: received v1 update from 192.168.13.1 on FastEthernet1/0
      192.168.1.0 in 1 hops
      192.168.2.0 in 2 hops
      192.168.12.0 in 1 hops
      192.168.24.0 in 2 hops
```

Figure 3: debug ip

>debug ip rip