PRÁCTICA

Tema 6

CICLO FORMATIVO

TÉCNICO EN DAW



César Valverde Pardo

CURSO 2025-2026

Profesor: José Francisco Rosique Otón
Módulo: Base de Datos
Murcia (Alhama) IES Miguel Hernández

ÍNDICE

Tarea 1 **3**
Paso 1 3
Paso 2 3
Tarea 2 **4**
Paso 1 4
Paso 2 5
Paso 3 6
Paso 4 7
Tarea 3 **8**
Paso 1 8
Paso 2 8
Paso 3 9
Paso 4 9
Paso 5 10
Tarea 4 **10**
Paso 1 10
Paso 2 11
Paso 3 11
Paso 4 12
Paso 5 12
Tarea 5 **13**
Paso 1 13
Paso 2 14
Paso 3 14
Paso 4 16
Paso 5 **17**
Paso 6 **18**
Paso 7 **19**
Paso 8 **20**
Paso 9 **20**
Tarea 6 **20**
Paso 1 **21**
Paso 2 **22**
Paso 3 22
Tarea 7 **23**
Tarea 8 **24**
Paso 1 **24**
Paso 2 24
Paso 3 25
Tarea 9 **26**
Paso 1 26
Paso 2 27
Tarea 10 **27**
Paso 1 27
Paso 2 28


Tarea 1

Consulta las listas de control de acceso de la carpeta raíz y las de tu carpeta personal en los sistemas operativos Windows y Linux

Paso 1

En la máquina virtual Linux, escribimos el siguiente comando


```
Shell
ls - ld /home/cesar (Para generalizar se cambia mi nombre por $USER)
ls -ld / (Para ver el ACL de la carpeta root)
```



La carpeta raíz (/) es de root y solo permite acceso básico a otros usuarios, sin modificar la carpeta personal y (/home/usuario) es más restrictiva y pensada para uso exclusivo del propietario

Paso 2

Con Linux ya terminado, accedemos a la máquina virtual de Windows y nos metemos en “Click Derecho → Propiedades → Seguridad” tanto en C: cómo en C:\Usuarios\cesar
En la captura están ambos, uno es de C: (El de la Izquierda) y el otro es C:\Usuarios\cesar (Derecha)



La carpeta raíz (C:\) está controlada por el sistema y administradores, la carpeta personal (C:\Users\usuario) da control total al usuario


Tarea 2

Haz *ping* entre tu máquina real y las virtuales que instalaste en las unidades anteriores. Cambia la regla del cortafuegos de Windows para impedir que otra máquina pueda detectarte mediante *ping* el equipo
IP Linux: 192.168.1.70/24
IP Windows: 192.168.1.71/24
Mi IP: 192.168.1.44/24

Paso 1


Hacer ping desde mi máquina real a de Linux:

```shell
ping 192.168.1.70 // Hacemos ping a la de Linux
```




Paso 2

Para hacer ping a la máquina Windows desde mi máquina real, necesitamos cambiar la regla de “Archivos/Impresoras compartidos (Petición eco: ICMPv4 de entrada)”




Y ahora con esto, hacemos ping a la máquina Windows

```shell
ping 192.168.1.71 // Hacemos ping a la de Windows
```



Paso 3


Ahora en la máquina windows, deshabilitamos la regla que anteriormente habíamos habilitado



Y ahora proseguimos a hacer ping desde mi máquina real a esta

```shell
ping 192.168.1.71 // Ping a Windows
```


Y cómo se puede ver aquí, este lo bloquea



Paso 4

Con esta regla hacemos ahora ping a la real desde Windows para ver que es un bloqueo unidireccional

```shell
ping 192.168.1.44 // Ping a máquina windows real
```




Tarea 3

Comparte una carpeta desde Windows. Añade permisos para que solo se puedan leer los archivos que contiene, pero que no se pueda añadir ninguno ni modificar los existentes


Paso 1

Creamos una carpeta en la máquina virtual Windows y un archivo txt dentro de la carpeta




Paso 2

Una vez creada, le damos → Click Derecho → Propiedades → Compartir → Uso compartido avanzado → Marcamos "Compartir esta carpeta" → Le damos a "Permisos" → Marcamos que se comparta con todos y dejamos marcado solo "Leer" → Y por último a Aceptar



Paso 3


Ahora: Propiedades ⟶ Seguridad ⟶ Editar ⟶ Agregar ⟶ Escribimos “Todos” ⟶ Click a Comprobar Nombres ⟶ Aceptar



Paso 4


Ahora, tras darle a aceptar, los permisos de “Todos” serán “Leer y ejecución, Mostrar contenido de la carpeta y lectura”, así que aplicamos y aceptamos cambios.

Nos vamos a otra máquina (En mi caso la real) y en el explorador de archivos, ponemos la ruta **“\\192.168.1.71\Compartida**” y nos pedirá las credenciales para acceder



Paso 5

Ponemos las credenciales y veremos que tenemos acceso a esta carpeta compartida



Aunque no puedo modificar/crear un archivo nuevo dentro de la carpeta


Tarea 4

Comparte una carpeta en Linux y comprueba que puedes acceder desde otro equipo

Paso 1

Creamos una carpeta a compartir y su archivo


```shell
mkdir Compartida_Linux // Crea la carpeta
cd Compartida_Linux // Accedemos a esta
echo "Hola mundo de Linux" > pruebaLinux.txt // Crear archivo + contenido
```



Paso 2

Configuramos Samba (Lo tenía instalado de hace meses, pero se instala con apt install samba)


```
Shell
sudo nano /etc/samba/smb.conf // Accedemos al archivo para editarlo
--------------------------------------------------------------------------------
Una vez dentro, añadimos al final esto
--------------------------------------------------------------------------------
[CompartidaLinux]
       path = /home/cesar/Escritorio/Compartida_Linux
       browseable = yes
       read only = no
       guest ok = yes
--------------------------------------------------------------------------------
(En la imagen está mal, me di cuenta mucho más tarde, puse mal la ruta)
```



Paso 3


Reiniciamos Samba

```
Shell
sudo systemctl restart smbd // Reinicia el servicio
sudo ufw allow samba // Permite samba en caso de que no se pueda acceder
desde Windows
```




Paso 4

Accedemos desde mi máquina real a esta mediante \\192.168.1.70\CompartidaLinux



Paso 5

Una vez accedemos, miramos la carpeta



Y vemos que podemos acceder y que todo esto ha funcionado


Tarea 5

Sube un fichero a un servidor FTP Linux usando FileZilla Client desde Windows

Paso 1

Instalamos vsftpd


```shell
sudo apt install vsftpd // Instalamos VSFTPD
```



Paso 2

Comprobamos que está activo el servicio

```
Shell
sudo systemctl status vsftpd // Comprobamos que está running
```





Paso 3

Configuración del servicio ahora

Shell

```
sudo nano /etc/vsftpd.conf // Para editar el archivo
--------------------------------------------------------------------------------
Las líneas deberán estar así:
write_enable=YES
local_enable=YES
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES
--------------------------------------------------------------------------------
una vez esté hecho esto, hacemos
sudo systemctl restart vsftpd // Reiniciamos el servicio
```






Paso 4


Abrimos el firewall

```
Shell
sudo ufw allow 21/tcp // Abre el puerto 21 para el servicio tcp
```




Paso 5


Nos descargamos FileZilla Client en Windows



Lo abrimos y acto seguido vamos a: “Archivo → Gestor de Sitios”




Creamos un nuevo sitio, le damos nombre, lo ponemos por el puerto 21 y aceptamos




Paso 6

Nos conectamos al servidor FTP poniendo la ip (192.168.1.70, puerto 21, con el usuario)




Le damos a permitir conexión FTP inseguro por si acaso y luego a Aceptar




Paso 7

Creamos un archivo y lo localizamos en FileZilla Client




Paso 8

Subimos el archivo arrastrándolo al sitio remoto



Paso 9

Ir a linux y comprobar que el archivo está ahí




Tarea 6


Descarga un fichero del servidor FTP Linux usando FileZilla Client desde un equipo con Windows y otro fichero desde el cliente FTP en un equipo con Linux

Paso 1

Desde Windows, arrastramos un archivo del servidor remoto, al nuestro




Y ahora comprobamos que lo tenemos



Paso 2

Ahora desde Linux, ponemos el siguiente comando


```
Shell
ftp 192.168.1.70 // Para conectarnos al ftp
```



Paso 3

Y para conectarnos debemos rellenar lo siguiente

```
Shell
Name: cesar
Password: *****
--------------------------------------------------------------------------
A partir de aquí, buscamos lo que queremos descargarnos, en mi caso:
cd Escritorio/
get Tarea6Fichero.txt
--------------------------------------------------------------------------
Y para desconectarnos usamos:
bye
```




Tarea 7

Descarga un fichero desde un servidor Linux utilizando PowerShell

Shell

```
ftp 192.168.1.70
Y el resto es cómo anteriormente, nos identificamos, y cogemos el archivo que queramos, para salirnos, un bye
```




Tarea 8

Crea una página propia en el servidor web Apache en Linux para que sea la primera que se visualice por defecto

Paso 1

Instalamos apache


```
Shell
sudo apt install apache2 -y
```



Paso 2

En el navegador de Linux, ponemos lo siguiente:

```
Shell
http://192.168.1.70 // Nos conectamos al servidor web
```




Paso 3

Ahora creamos la página web

```
Shell
sudo nano /var/www/html/index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Página de César</title>
</head>
<body>
    <h1>Bienvenido a mi servidor web</h1>
    <p>Página creada por César Valverde para la práctica del Tema 6.</p>
</body>
</html>
```



Y al guardar el archivo y reiniciar la página, se ven los cambios realizados en el HTML


Tarea 9

Instala con Docker el contenedor «hola mundo»

Paso 1

Instalamos Docker


```shell
sudo apt install docker.io -y // Comando para instalar docker
```



Paso 2

Ejecutamos el contenedor “hola mundo”

```shell
sudo systemctl status docker // Opcional para ver si está activo
sudo docker run hello-world // Ejecutamos el contenedor "hello world"
```





Tarea 10

Instala con Docker un servidor web

Paso 1

```shell
sudo docker run -d --name servidorwebcesar -p 8080:80 nginx
sudo docker ps // Opcional para ver que está funcionando
```





Paso 2

Nos conectamos por el navegador a

```
http://192.168.1.70:8080
```

