Установка и первый запуск

Эта страница — для того, кто устанавливает программу (обычно владелец магазина).

Делается один раз.


1. Скачать программу

Последняя версия: Kassa-Setup — скачать (файл `Kassa-Setup-….exe`).

2. Установить

1. Откройте файл `Kassa-Setup-….exe`.
2. Если Windows пишет «неизвестная программа»: **«Подробнее»** → **«Выполнить в любом случае»**.
3. Выберите язык (Azərbaycanca, Русский, English).
4. Выберите вариант установки:
   - **«Установить для всех пользователей» (рекомендуется для магазина)** — Windows спросит пароль администратора. Программа работает в защищённом режиме: кассир не может удалить программу и данные. См. **Учётные записи Windows**.
   - **«Установить только для меня»** — пароль администратора не нужен. Для пробы или домашнего компьютера.
5. **Далее** → **Установить** → **Завершить**. На рабочем столе появится зелёный значок **Kassa**.

3. Первый запуск



1. **Пароль установки** — получите его у того, кто дал вам программу. Спрашивается только в первый раз.
2. Выберите язык, введите **название магазина**, **своё имя** и **пароль** (не менее 8 символов, буквы и цифры). Вы становитесь **администратором** магазина.
3. **Установить**.

4. Код восстановления — обязательно запишите на бумаге

После установки на экране появится **код восстановления**.

- **Запишите его на бумаге** и храните дома или в сейфе. Не храните его файлом на компьютере.
- Если компьютер сломается или его украдут, вернуть данные можно **только с этим кодом**.
- Посмотреть его можно и позже: **Бэкап** → **Код восстановления** → ваш пароль.

Поставьте галочку **«Я записал код…»** → **Продолжить**.

5. Учётные записи Windows: отдельная запись для кассира

Самая надёжная защита (при установке «Для всех пользователей»):

1. Для **владельца** — учётная запись Windows **администратора с паролем**. С неё Kassa устанавливают и обновляют.
2. Для **кассира — стандартная** учётная запись (не администратор): Параметры → Учётные записи → Другие пользователи → **Добавить учётную запись** → тип учётной записи **«Стандартный пользователь»**.
3. Каждый день компьютер работает **под учётной записью кассира**. Kassa работает и там, но кассир не может удалить или изменить программу и файлы данных.
4. В Kassa каждый входит под своим **именем и паролем Kassa** (они не связаны с паролем Windows).

В этом режиме закрытие окна не останавливает программу полностью — она работает в фоне (отчёт в Telegram, бэкап). Это нормально.

6. Что делать дальше

Шаг	Где
Данные магазина (адрес, телефон, ИНН (VÖEN) — видны в чеке)	Настройки
Учётная запись кассира	Пользователи
Ввести товары	Товары, Приёмка товара
Принтер чеков и этикеток	Принтер
Ежедневный отчёт и бэкап на телефон	Telegram
Еженедельный бэкап на USB	Бэкап