# Manual de Uso - SICOVESTO

# Índice

- 1. Requisitos mínimos
- 2. Instalación del sistema
- 3. Pantalla principal
- 4. Stock
- 5. Contactos
- 6. Ventas
- 7. Informes y estadísticas
- 8. Comparador de precios en línea
- 9. Gestión de usuarios
- 10. Ajustes generales y configuración
- 11. Asistente Gemini (opcional)
- 12. Consejos prácticos
- 13. Contacto

# 1. Requisitos mínimos

- · Sistema operativo: Windows 7 (64 bits) o superior.
- Conexión a Internet: necesaria para facturación electrónica, validación de licencia, uso de IA (Gemini) y comparación de precios.

## 2. Instalación del sistema

Para instalar SICOVESTO, consulte el manual de instalación incluido en el archivo descargado o solicite asistencia técnica si es necesario.

## 3. Pantalla principal

Al iniciar sesión, accederá a la pantalla principal, compuesta por:

- Menú principal: acceso a las secciones del sistema (Inicio, Stock, Ventas, Informes, Ajustes, etc.).
- · Barra de acceso rápido: botones con iconos para cambiar de sección con un solo clic.

· Área central: muestra el contenido del módulo seleccionado.

Según su rol (administrador o empleado), puede tener acceso limitado a ciertas funciones.

### 4. Stock

### Ver productos

- · Consulte la lista completa de productos.
- · Filtro por categoría, proveedores y buscador integrado.

### Agregar nuevo producto

- 1. Clic en Nuevo.
- 2. Ingrese o escanee directamente el código de barras del producto y se le autocompletaran los datos y la imagen en caso de existir, sino puede ingresarlos manualmente.
- 3. Presione Guardar.

### **Editar o eliminar productos**

- · Seleccione un producto > Editar o Eliminar.
- . En caso de querer eliminar todo el stock correspondiente, debe seleccionar el botón de Eliminar Todo.

## Ajuste de precios

· Clic en **Ajustar Precios** > Aumente o reduzca precios por porcentaje, aplicable por selección o filtro.

## Importar:

#### Seleccionar archivo

- Presioná el botón Cargar y elegí tu archivo de Excel en formato .xls o .xlsx.
- Una vez cargado, seleccioná la **Hoja** del Excel que contiene los productos.

#### Vincular columnas

En la tabla, vas a ver dos columnas:

- Base de datos: muestra los campos que utiliza SICOVESTO.
- Columnas de Excel: acá tenés que seleccionar a qué columna de tu archivo corresponde cada campo.

#### Previsualización

- En la parte inferior, vas a ver una vista de tus columnas en excel para guiarte mejor en como colocar tus datos en las columnas
- Revisá que cada columna coincida corretamente.

#### Importar productos

- Una vez vinculados los campos, presioná **Importar**.
- El sistema procesará el archivo y guardará automáticamente los productos en la base de datos.

#### **Finalizar**

Presioná Cerrar para salir de la ventana.

## **Buscar imagenes:**

 Al presionar este botón, el sistema buscará las imágenes disponibles para todos sus productos con código de barras, por lo que, al confirmarlo se reemplazaran las existentes y se agregaran las faltantes

## Código de Barras

#### Seleccionar productos

- Marcá los productos que quieras imprimir usando la casilla de selección de la primera columna.
- Podés usar los botones Sel. Todos o Desel. Todos para marcar o desmarcar en bloque.

#### Configurar las copias

• En la columna **Copias**, hacé doble clic sobre el número para indicar cuántas etiquetas necesitás de cada producto.

#### Opciones de visualización

• Tildá o destildá las casillas **Mostrar nombre** y **Mostrar precio** para decidir si querés que en la etiqueta se muestre el nombre del producto, el precio, ambos o ninguno.

#### Vista previa

• En la parte superior se mostrará una vista previa del código de barras seleccionado, junto con el nombre, precio y detalles según tus preferencias.

#### Impresión

- Una vez configurados los productos y opciones, presioná el botón **Imprimir** (abajo a la derecha).
- El sistema generará las etiquetas de códigos de barra listas para pegar en los productos.

# 5. Contactos: Clientes y Proveedores

Desde el menú **Contactos** puede administrar:

- · Clientes: alta, edición y eliminación de compradores.
- · Proveedores: alta, edición y eliminación de datos comerciales.

### 6. Ventas

#### Realizar una venta

- 1. Ingrese al módulo Ventas.
- 2. Escanee productos o use Ingreso múltiple.
- 3. Repita para cada artículo.
- 4. Si aplica, haga clic en **Aplicar descuento**.
- 5. Presione Cobrar venta y elija medio de pago.
- 6. Marque o desmarque la opción de **Facturación electrónica**, según corresponda. 7. Si está habilitada, ingrese los datos del cliente según lo que se pida o si ya lo guardo podrá seleccionarlo en "Nuevo"
- 8. Seleccione "Guardar" o "Guardar e Imprimir" para finalizar la venta.

### **Atajos útiles**

#### Tecla Función

F1 Ingreso múltiple

F2 Ingreso manual

F3 Aplicar descuento

F4 Poner en espera / recuperar venta

F5 Cambiar moneda (pesos / dólares)

F6 Editar precio del artículo

F7 Cobrar venta

F8 Cierre de caja

# 7. Informes y estadísticas

- · Bajo stock: muestra productos con poco stock. Exportable.
- · **Gráficos**: visualización de productos más vendidos, mayor ganancia y medios de pago más usados.
- · Historial: consulta de ventas por rango de fechas, con opción de reimpresión.

## 8. Comparador de precios en línea

En la pestaña **Precios**, ingrese el código de barras de un producto para comparar precios con supermercados conocidos.

Puede actualizar el precio haciendo clic sobre el suyo.

## 9. Gestión de usuarios

Disponible solo para administradores.

- · Añadir usuario: crear cuenta con usuario y contraseña.
- · Permisos de empleados: establecer qué funciones pueden usar.
- · Cambiar rol: convertir un empleado en administrador o viceversa.
- · Cambiar contraseña: disponible para todos los usuarios.
- · Eliminar usuario: revocar acceso a cuentas inactivas.

# 10. Ajustes generales y configuración

Acceda desde el menú Ajustes para personalizar:

- Datos ARCA: son indispensables para habilitar la facturación electrónica.
  - Todos los campos deben completarse con información correcta.
  - El CUIT se completará automáticamente al cargar el certificado digital.
  - En la parte inferior del módulo se encuentra la opción Ambiente, la cual debe estar configurada siempre en PRODUCCIÓN.
- ☐ **Importante**: si no disponés del certificado necesario para facturar con ARCA, podés solicitarlo a nuestro equipo. Ofrecemos el servicio de gestión del certificado con un costo adicional.
  - · Datos no fiscales: encabezado de tickets comunes.
  - · **Impresora**: selección y configuración por defecto.
  - · Clave API Gemini: Podrá ingresar su clave de Gemini. En caso de duda de como obtenerla dirigirse al punto 11 de este mismo manual.
  - · **Respaldo**: crear y programar copias de seguridad.
  - . Base de datos: podrá optar por ejecutar su base de datos de manera local o en red. A

Continuación se detalla la instalación de MySQL para lograr la funcionalidad en red,

## Instalación y configuración manual de MySQL

□ Este procedimiento solo debe realizarse en la PC que actuará como **servidor de base de datos**.

En las PCs cliente, solo deberás configurar la conexión hacia esa máquina.

### 10.1 Descarga e instalación

- 1. Descargá MySQL Installer 8.0.42.
- 2. Si ya tenés otra versión de MySQL, desinstala desde *Panel de control* → *Programas* → *Desinstalar un programa*. Reinicia la PC antes de continuar.
- 3. Abrí el instalador. En Choosing a setup type, seleccioná Custom y luego Next.

### 10.2 Selección de productos

- 1. En Select Products, agregá:
  - MySQL Server 8.0.42 x64 (ruta: MySQL Servers → MySQL Server 8.0).
  - MySQL Workbench 8.0.42 x64 (ruta: Applications → MySQL Workbench 8.0).
  - Usá la flecha verde para moverlos a la columna de descargas.
- 2. Presioná Next.

#### 10.3 Instalación

- 1. En **Check Requirements**, si el botón **Next** no está disponible, hacé click en **Execute** para instalar los componentes faltantes.
- 2. En Installation, presioná Execute y esperá a que termine. Luego hacé click en Next.

### 10.4 Configuración del servidor

- 1. Type and Networking:
  - o Config Type: Server Computer.
  - Puerto TCP/IP: 3306 (si está ocupado, usar 3307).
  - Asegurate de marcar Open Windows Firewall ports for network access.

- Presioná Next.
- Authentication Method: mantené Use Strong Password Encryption y hacé click en Next.
- 3. Accounts and Roles:
  - o Definí la contraseña del usuario **root** (muy importante recordarla).
  - Creá un usuario adicional:
    - User Name: sicovesto
    - Host: <All Hosts (%)>
    - Role: DB Admin
    - Contraseña: distinta a la de root
  - Presioná OK → Next.
- 4. Windows Service: cambiá Service Name por MySQLSICOVESTO.
- 5. **Server File Permissions**: seleccioná la primera opción (*Yes, grant full access...*).
- 6. **Apply Configuration**: presioná **Execute**. Si aparece un error por el puerto, repetí desde *Type and Networking* con el puerto **3307**.
- 7. Finalizá con Finish.

### 10.5 Configuración inicial en SICOVESTO

- 1. Abrí MySQL Workbench y verificá que aparezca la conexión Local instance MySQLSICOVESTO.
- 2. Ejecutá **SICOVESTO** como Administrador.
- En Ajustes → Base de datos → Compartido en red (MySQL) completá:
  - o Puerto: 3306 (o 3307 si lo cambiaste).
  - Base de datos: sicovesto.
  - Usuario: sicovesto.
  - o Contraseña: definida en MySQL User Account.

- ☐ ¡Es importante que corrobore que todos los datos cargados se encuentren correctos!
- 4. Seleccioná Configurar servidor e ingresá la clave de root cuando se solicite.
  - o El asistente ajustará automáticamente el archivo my .ini.
  - Reiniciará el servicio.
  - Creará la base de datos y usuario.
  - o Abrirá el puerto en el firewall.
- 5. Hace clic en migrar a MySQL y confirma la acción cuando lo solicite.}
- 6. Una vez obtenido el mensaje de "Conexión Exitosa" presione el botón de "Guardar" y reinicia la aplicación para aplicar los cambios

### 10.6 Configuración en PCs cliente

En cada PC cliente:

- 1. Ingresá en Ajustes → Base de datos → Compartido en red (MySQL).
- 2. En el campo Servidor, hace click en Buscar Servidores y selecciona el que te aparezca. (En caso de que haya más de un resultado, puedes ejecutar el CMD en la PC HOST escribiendo ipconfig y la dirección IPv4 será la que corresponda)
- 3. Solamente deberás completar el campo de contraseña brindado por tu administrador.
- 4. Guarda los cambios, prueba la conexión, si se ingresó correctamente todos los datos, luego de reiniciar la aplicación, ya podrás usar SICOVESTO en red.

## 11. Asistente Gemini (opcional)

Para utilizar la inteligencia artificial integrada en SICOVESTO, seguí estos pasos para obtener y configurar tu clave de acceso:

#### 1. Obtener la clave API de Gemini

1. Ingresa al siguiente enlace: https://aistudio.google.com/apikey

- 2. Hace clic en + Crear clave API.
- 3. Se generará automáticamente una clave única. Cópiala.

#### 2. Ingresar la clave en SICOVESTO

Tenes dos formas de hacerlo:

#### Opción rápida:

- Abrí SICOVESTO y dirigirte a la pestaña Gemini IA.
- · Pegá la clave donde dice "Introduzca la clave API Gemini".

#### Opción completa:

- · Ir a Ajustes > Clave API Gemini.
- · Pegá la clave en el campo correspondiente.
- Guarda los cambios.

¡Listo! Ya podes comenzar a hacer consultas inteligentes dentro del sistema.

# 12. Consejos prácticos

- · Realice respaldos frecuentes (y guarde una copia externa).
- · Controle niveles de stock periódicamente.
- · Limite los permisos de empleados según necesidad.
- · Use los informes para mejorar decisiones de compra y venta.

## 13. Contacto

Para soporte técnico o consultas generales:

WhatsApp: 11 2404 6908

Correo electrónico: sicovesto@gmail.com