DOCUMENTATION TECHNIQUE
Installation et configuration de Proxmox VE

Fernandes Sébastien

13/12/2025

Introduction

Proxmox VE est une plateforme de virtualisation libre basée sur **Debian**. Elle permet la gestion de machines virtuelles (VM) et de conteneurs (LXC) via une interface web, tout en supportant des technologies avancées comme le clustering, la haute disponibilité (HA), le stockage partagé, et la sauvegarde/restauration.

- **Type** : Hyperviseur de type 1 (bare-metal)
- **Technologies supportées** : KVM (machines virtuelles), LXC (conteneurs)
- **Interface de gestion** : Web (port 8006), CLI (shell), API REST

Prérequis matériel

- **CPU** : Processeur x86_64 avec support de virtualisation (Intel VT-x ou AMD-V)
- **RAM** : Minimum 2 Go, recommandé 8 Go+
- **Disque** : 32 Go min (SSD recommandé)
- **Carte réseau** : 1 ou plusieurs ports Ethernet

Installation de Proxmox VE

Étapes d’installation (ISO officielle)

1. Télécharger l'ISO officielle : https://www.proxmox.com/en/downloads
2. Créer une clé USB bootable avec Rufus, BalenaEtcher ou Ventoy.
3. Booter sur la clé, puis :

- Choisir **Install Proxmox VE**

- Accepter la licence



- Sélectionner le disque cible et le type de système de fichier.

- Configurer la Time zone et la location



Configurer le mot de passe root et l'e-mail (utilisé pour les alertes)



- Configuration Réseau



4. Finaliser l'installation → Redémarrer



Connexion & Interface Web

- **URL** : `https://votre-ip:8006`
- **Identifiants** : root + mot de passe défini lors de l'installation

Configuration initiale

Mise à jour du système

```
apt update && apt full-upgrade -y
```

Ajout d'un dépôt communautaire (sans souscription)

```
nano /etc/apt/sources.list.d/pve-no-subscription.list
```

Ajouter :

```
deb http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-no-subscription
```

Puis :

```
apt update && apt upgrade -y
```