## Use Case: Aggiunta auto

Identificativo				Aggiunta di una nuova auto	Data	1/11/2020		
UC_ADMIN_1					Vers.	0.00.003		
0 0	<u>-</u> <u>-</u> -				Autore	Caprio Mattia		
Descrizione				Lo UC fornisce la funzionalità di visuali				
				l'inserimento di un'auto all'interno della piattaforma.				
Attore Principale				Amministratore				
Attori secondari				N.a.				
Entr	y Conditio	n		L'amministratore è loggato come tale e presente sulla pagina di gestione				
	-			della piattaforma.				
Exit condition				L'amministratore aggiunge una nuova auto all'interno della piattaforma.				
On success								
Exit condition				L'amministratore non riesce ad aggiungere l'auto all'interno del database di				
On failure				sistema.				
		er Priority		Elevata				
Frequenza stimata				50 usi/giorno				
Extension point				N.a.				
Generalization of N.a.								
	T			FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN S				
1 Ammi		stratore:	Richiede al sistema di mostrargli l'apposita pagina per l'aggiunta di una nuova					
				to facendo una richiesta http al server tramite l'apposito comando.				
2	Sistema			erver invia la risposta http all'amministratore.				
3				Visualizza la pagina contenente un form che richiede l'inserimento dei seguenti				
				alori:				
			Marca: stringa di caratteri alfabetici <bmw> (Obbligatorio)</bmw>					
			Tipo: stringa di caratteri alfabetici <berlina> (Obbligatorio)      Madalla: stringa di caratteri alfabetici (Seria 3) (Obbligatoria)</berlina>					
			Modello: stringa di caratteri alfanumerici <serie 3=""> (Obbligatorio)     Targai stringa di caratteri alfanumerici <ar133cd> (Faceltativa)</ar133cd></serie>					
			Targa: stringa di caratteri alfanumerici <ab123cd> (Facoltativo)     Anno di immatricolazione: data &lt;04/21/2017&gt; (Facoltativo)</ab123cd>					
			<ul> <li>Anno di immatricolazione: data &lt;04/21/2017&gt; (Facoltativo)</li> <li>Alimentazione: stringa di caratteri alfabetici &lt; Diesel&gt; (Obbligatorio)</li> </ul>					
			<ul> <li>Alimentazione: stringa di caratteri alfabetici <diesel> (Obbligatorio)</diesel></li> <li>Prezzo: intero &lt;1000&gt; (Obbligatorio)</li> </ul>					
			<ul><li>Prezzo: intero &lt;1000&gt; (Obbligatorio)</li><li>Immagini: file .jpg (Obbligatorio)</li></ul>					
			Optional di base:					
4	Amministratore:		Inserisce tutti i dati relativi all'auto all'interno dell'apposito form ed effettua la					
•	7	stratore.	sottomissione di quest'ultimo.		o form ed effectua la			
5	Sistema	Sistema:		Effettua il controllo che tutti i campi siano stati compilati correttamente.				
6	Sistema:		Registra nel database la nuova auto con i corrispondenti dati presenti nel form.					
7	Sistema:		Invi	Invia un messaggio all'amministratore notificando che la nuova auto è ora				
			presente sulla piattaforma.					
		1		ternativo: Qualche campo obbligatorio				
5.a1 S		Sistema	:	Visualizza un messaggio di errore che segnala all'utente che non ha inserito				
				tutti i dati obbligatori.				
5.a2		Sistema:		Resta in attesa di una nuova sottomissione del form.				
I Scenario/Flusso di eventi di ERRORE: Il client non riesce a connettersi al server								
1.a1		Sistema:		Visualizza un messaggio di errore all'ai				
1 - 2		Cieta		che non è stato possibile effettuare la	comunicazione	e ai sistema.		
1.a2		Sistema		Termina con un insuccesso.				

Il Scenario/Flusso di eventi di ERRORE: Il sistema non è attualmente funzionante					
2.a1	Sistema:	Visualizza un messaggio di errore all'amministratore. Il messaggio segnala che non è stato possibile effettuare la comunicazione di sistema.			
2.a2	Sistema:	Termina con un insuccesso.			
III Scenario/F	lusso di eventi	di ERRORE: Il client non riesce a connettersi al server			
4.a1	Sistema:	Visualizza un messaggio di errore all'amministratore. Il messaggio segnala			
		che non è stato possibile effettuare la comunicazione di sistema.			
4.a2	Sistema	Termina con un insuccesso.			
IV Scenario/F	lusso di eventi	di ERRORE: Il sistema non riesce a comunicare col database			
6.a1	Sistema:	Visualizza un messaggio di errore all'amministratore. Il messaggio segnala			
		che il server non è riuscito ad effettuare la comunicazione col sistema.			
6.a2	Sistema:	Termina con un insuccesso.			
V Scenario/F	lusso di eventi d	li ERRORE: Il sistema non è attualmente funzionante			
7.a1	Sistema:	Visualizza un messaggio di errore all'amministratore. Il messaggio segnala			
		che non è stato possibile effettuare la comunicazione di sistema.			
7.a2	Sistema:	Termina con un insuccesso.			
Note					
Special Requ	irements				
1		N.a.			