Use Case: Aggiunta auto

Identificativo			Aggiunta di una nuova auto	Data	1/11/2020			
UC_ADMIN_1					Vers.	0.00.004		
·_ ····					Autore	Caprio Mattia		
Descrizione				Lo UC fornisce la funzionalità di visualizzare una pagina che permette				
Descrizione				l'inserimento di un'auto all'interno della piattaforma.				
Attore Principale				Amministratore				
Attori secondari				N.a.				
				L'amministratore è loggato come tale e presente sulla pagina di gestione				
Entry Condition				della piattaforma.				
Exit condition				L'amministratore aggiunge una nuova auto all'interno della piattaforma.				
On success								
Exit condition				L'amministratore non riesce ad aggiungere l'auto all'interno del database di				
On failure				sistema.				
Rilevanza/User Priority				Elevata				
Frequenza stimata				50 usi/giorno				
<u> </u>	nsion poir			N.a.				
	eralization			N.a.				
Gene	ei alizatioi	1 01		FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN	SCENADIO			
1	Ammini	stratoro:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		raiunta di una nuova		
1	Amministratore:			Richiede al sistema di mostrargli l'apposita pagina per l'aggiunta di una nuova auto facendo una richiesta http al server tramite l'apposito comando.				
2				erver invia la risposta http all'amministratore.				
3	Sistema			ualizza la pagina contenente un form che richiede l'inserimento dei seguenti				
	Jisteilia	•		visualizza la pagina contenente un form che richiede i inserimento dei seguenti valori:				
			vaio		ci < RN/N/\> (Obb	ligatorio)		
			Marca: stringa di caratteri alfabetici <bmw> (Obbligatorio) Tipo: stringa di caratteri alfabetici <borlina> (Obbligatorio)</borlina></bmw>					
			 Tipo: stringa di caratteri alfabetici <berlina> (Obbligatorio)</berlina> Modello: stringa di caratteri alfanumerici <serie 3=""> (Obbligatorio)</serie> 					
			 Targa: stringa di caratteri alfanumerici <ab123cd> (Facoltativo)</ab123cd> Anno di immatricolazione: data <04/21/2017> (Facoltativo) 					
			Alimentazione: stringa di caratteri alfabetici <diesel> (Obbligatorio) Prozzo: intere <1000> (Obbligatorio)</diesel>					
			Prezzo: intero <1000> (Obbligatorio) Immagini: file, ing (Obbligatorio)					
A		stratoro: Ind		Immagini: file .jpg (Obbligatorio) erisce tutti i dati relativi all'auto all'interno dell'apposito form ed effettua la				
4	Amministratore:		sottomissione di quest'ultimo.					
5	Cistoma		Effettua il controllo che tutti i campi siano stati compilati correttamente.					
6	Sistema:		·					
7				egistra nel database la nuova auto con i corrispondenti dati presenti nel form. nvia un messaggio all'amministratore notificando che la nuova auto è ora				
'	Sisterna	•		presente sulla piattaforma.				
			pres	ente suna piattaiornia.				
I Sco	nario/Flu	sso di eve	nti Δl	ternativo: Qualche campo obbligator	io non è stato co	omnilato		
5.a1		Sistema						
J.a.	Jisteilia.		Visualizza un messaggio di errore che segnala all'amministratore che non ha inserito tutti i dati obbligatori.					
5.a2		Sistema:		Resta in attesa di una nuova sottomissione del form.				
		2.31011141	-					
LSce	nario/Flu	sso di eve	nti di	ERRORE: Il client non riesce a connett	ersi al server			
1.a1 Sistema:				Visualizza un messaggio di errore all'amministratore. Il messaggio segnala				
1		J.J.Cillu.						
1.a2	1.a2 Sistema			che non è stato possibile effettuare la comunicazione di sistema. Termina con un insuccesso.				
		3.5151114						
II Sce	II Scenario/Flusso di eventi di ERRORE: Il sistema non è attualmente funzionante							

2.a1	Sistema:	Visualizza un messaggio di errore all'amministratore. Il messaggio segnala			
		che non è stato possibile effettuare la comunicazione di sistema.			
2.a2 Sistema:		Termina con un insuccesso.			
III Scenar	io/Flusso di even	ti di ERRORE: Il client non riesce a connettersi al server			
4.a1	Sistema:	Visualizza un messaggio di errore all'amministratore. Il messaggio segnala			
		che non è stato possibile effettuare la comunicazione di sistema.			
4.a2	Sistema	Termina con un insuccesso.			
	•	•			
IV Scenar	rio/Flusso di even	ti di ERRORE: Il sistema non riesce a comunicare col database			
6.a1	Sistema:	Visualizza un messaggio di errore all'amministratore. Il messaggio segnala			
		che il server non è riuscito ad effettuare la comunicazione col sistema.			
6.a2	Sistema:	Termina con un insuccesso.			
V Scenari	io/Flusso di event	i di ERRORE: Il sistema non è attualmente funzionante			
7.a1	Sistema:	Visualizza un messaggio di errore all'amministratore. Il messaggio segnala			
		che non è stato possibile effettuare la comunicazione di sistema.			
7.a2	Sistema:	Termina con un insuccesso.			
Note					
Special Requirements					
1		N.a.			
		·			