Use Case: Aggiunta auto

Idon	tificativo			Aggiunta di una nuova auto	Data	1/11/2020		
UC_ADMIN_1		Aggianta di dila naova dato		Vers.	0.00.004			
OC_ADIVIIIV_1					Autore	Caprio Mattia		
Descrizione				La LIC fornicca la funzionalità di vicua				
Descrizione				Lo UC fornisce la funzionalità di visualizzare una pagina che permette l'inserimento di un'auto all'interno della piattaforma.				
Attoro Brincipalo				Amministratore				
Attore Principale Attori secondari				N.a.				
Entry Condition				L'amministratore è loggato come tale e presente sulla pagina di gestione della piattaforma.				
Exit condition				L'amministratore aggiunge una nuova auto all'interno della piattaforma.				
EXIT		n 61166666		L aniministratore aggiunge una naova auto an interno dena piattajorma.				
Evit.		n success		L'amministratore non riesce ad aggiungere l'auto all'interno del database di				
Exit condition								
Diles	On failure Rilevanza/User Priority			sistema.				
				Elevata				
	uenza stir			50 usi/giorno				
	Extension point			N.a.				
Gene	eralization	n of		N.a.				
				FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN				
1	Ammini	stratore:	Richiede al sistema di mostrargli l'apposita pagina per l'aggiunta di una nuova					
			auto facendo una richiesta http al server tramite l'apposito comando.					
2	Sistema	•	Il server invia la risposta http all'amministratore.					
3	Sistema	:	Visu	Visualizza la pagina contenente un form che richiede l'inserimento dei seguenti				
			valo	alori:				
			 Marca: stringa di caratteri alfabetici <bmw> (Obbligatorio)</bmw> 					
			 Tipo: stringa di caratteri alfabetici <berlina> (Obbligatorio)</berlina> 					
			 Modello: stringa di caratteri alfanumerici <serie 3=""> (Obbligatorio)</serie> 					
			 Targa: stringa di caratteri alfanumerici <ab123cd> (Facoltativo)</ab123cd> 					
			 Anno di immatricolazione: data <04/21/2017> (Facoltativo) 					
			 Alimentazione: stringa di caratteri alfabetici <diesel> (Obbligatorio)</diesel> 					
			 Prezzo: intero <1000> (Obbligatorio) 					
				Immagini: file .jpg (Obbligatorio)				
4	4 Amministratore:		Inserisce tutti i dati relativi all'auto all'interno dell'apposito form ed effettua la					
			sottomissione di quest'ultimo.					
5	Sistema:		Effe	Effettua il controllo che tutti i campi siano stati compilati correttamente.				
6	Sistema:		Registra nel database la nuova auto con i corrispondenti dati presenti nel form.					
7	1 1			Invia un messaggio all'amministratore notificando che la nuova auto è ora				
			presente sulla piattaforma.					
I Sce	nario/Flus	sso di eve	nti Al	ternativo: Qualche campo obbligator	io non è stato co	ompilato		
5.a1								
			tutti i dati obbligatori.					
5.a2		Sistema:		Resta in attesa di una nuova sottomissione del form.				
I Sce	nario/Flus	sso di eve	nti di	ERRORE: Il client non riesce a connett	ersi al server			
	1.a1 Sistema:			Visualizza un messaggio di errore all'amministratore. Il messaggio segnala				
				che non è stato possibile effettuare la				
1.a2		Sistema		Termina con un insuccesso.		<u></u>		
II Sce	II Scenario/Flusso di eventi di ERRORE: Il sistema non è attualmente funzionante							
eventurity : 18000 ar events at Entretter it obsected from a decidal mente fantzionarite								

2.a1	Sistema:	Visualizza un messaggio di errore all'amministratore. Il messaggio segnala			
		che non è stato possibile effettuare la comunicazione di sistema.			
2.a2 Sistema:		Termina con un insuccesso.			
III Scenar	io/Flusso di even	ti di ERRORE: Il client non riesce a connettersi al server			
4.a1	Sistema:	Visualizza un messaggio di errore all'amministratore. Il messaggio segnala			
		che non è stato possibile effettuare la comunicazione di sistema.			
4.a2	Sistema	Termina con un insuccesso.			
	•	·			
IV Scenar	io/Flusso di even	ti di ERRORE: Il sistema non riesce a comunicare col database			
6.a1	Sistema:	Visualizza un messaggio di errore all'amministratore. Il messaggio segnala			
		che il server non è riuscito ad effettuare la comunicazione col sistema.			
6.a2	Sistema:	Termina con un insuccesso.			
V Scenari	o/Flusso di event	i di ERRORE: Il sistema non è attualmente funzionante			
7.a1	Sistema:	Visualizza un messaggio di errore all'amministratore. Il messaggio segnala			
		che non è stato possibile effettuare la comunicazione di sistema.			
7.a2	Sistema:	Termina con un insuccesso.			
	·	·			
Note					
Special Requirements					
1		N.a.			
		·			