### **Unit Test per Endpoints**

#### 1. GET /account

- Deve rispondere con successo e dati account corretti per utente autenticato.
- Deve gestire errore e rispondere con { success: false, error: 'Failed to fetch account' } in caso di problemi DB.
- Deve richiedere autenticazione (accesso negato se non autenticato).

### 2. GET /account/finance

- Deve rispondere con { success: true, balance, dailyWithdraws } corretti.
- Deve gestire errore DB e restituire { success: false, error: 'Failed to fetch finance' }.
- Deve richiedere autenticazione.

# 3. POST /account/deposit

- Deve accettare deposito valido dentro i limiti e rispondere { success: true }.
- Deve rifiutare deposito inferiore a minDeposit con errore appropriato.
- Deve rifiutare deposito superiore a maxDeposit con errore appropriato.
  - ✓ Deve rifiutare importi <= 0.
- Deve gestire errori interni e restituire { success: false, error: <msg> }.
- Deve richiedere autenticazione.

#### 4. POST /account/withdraw

- Deve accettare prelievo valido entro saldo e limiti giornalieri.
- Deve rifiutare prelievo se importo superiore al saldo.
- Deve rifiutare prelievo che superi maxDailyWithdraws.
- Deve rifiutare importi <= 0.</li>
- Deve gestire errori interni e rispondere { success: false, error: <msg> }.
- Deve richiedere autenticazione.

## 5. GET /account/history

- Deve restituire la lista transazioni per utente autenticato.
- Deve gestire errori DB e restituire { success: false, error: 'Failed to fetch history' }.
- Deve richiedere autenticazione.

#### 6. GET /admin/view

- Deve restituire lista utenti con info (nickname, saldo, prelievi giornalieri), escluso l'admin stesso.
- Deve rispondere con errore se problemi DB.
- Deve bloccare accesso a utenti non admin.
- Deve richiedere autenticazione.

#### 7. GET /broker/market

- Deve restituire dati grafico mercato con struttura JSON corretta.
- Deve gestire parametri query market e yearsCount correttamente (default e validazione).
- Deve rispondere con errore in caso di problemi interni.
- Deve bloccare accesso a utenti non broker/admin.
- Deve richiedere autenticazione.