

Краткое руководство по шаблону техспеки AIS

Структура файла

techspec-BSI-XXXX.md

- └─ 1. КОНТЕКСТ – проблема, связи, источники
- └─ 2. AS-IS – текущее состояние (объекты, данные, логика)
- └─ 3. TO-BE – целевое состояние (блоки, DDL, код)
- └─ 4. ЗАТРОНУТЫЕ СИСТЕМЫ – влияние на другие системы
- └─ 5. РИСКИ – риски и снижение
- └─ 6. КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ – продуктовые и технические критерии
- └─ 7. ДЕКОМПОЗИЦИЯ – US и подзадачи
- └─ 8. ПРИЛОЖЕНИЯ – схемы, примеры, скриншоты

Порядок заполнения

Шаг 1: Контекст

- Заполните задачу (SYBASE-XXXX / BSI-XXXX)
- Укажите связи и источники

Шаг 2: AS-IS

- Найдите объекты через `ais-objects_search_objects`
- Прочитайте структуру таблиц через `ais-objects_get_object`
- Опишите текущую логику

Шаг 3: TO-BE

- Разбейте на логические блоки
- Для каждого блока: объекты, DDL, код
- Используйте pseudocode для PB

Шаг 4: Остальные секции

- Заполните затронутые системы
- Оцените риски
- Запишите критерии приёмки
- Создайте декомпозицию

Интеграция с инструментами

Поиск объектов

```
ais-objects_search_objects(query="имя объекта")
```

```
ais-objects_get_object(name="имя объекта", src="current")
```

Сохранение знаний

```
ais-catalog_save_knowledge(text="описание", tags="теги")
```

Jira

- Ссылка на задачу в шапке
- US и подзадачи → SYBASE-XXXX

Примеры

Пример блока DDL

```
-- Добавление колонки  
  
ALTER TABLE ais_cat_pdf_location  
  
ADD act_date_mode char(1) null  
  
GO
```

Пример блока PB

```
// ue_toolbar (кнопка «Обновить»)  
  
if dw_list.ModifiedCount() > 0 then
```

```
if MsgBox("Внимание", "Сохранить?",  
          Exclamation!, YesNo!, 2) = 1 then  
    dw_list.Update()  
end if  
  
end if  
  
dw_list.Retrieve()
```

Чек-лист перед утверждением

- ☐ Все TQ закрыты
- ☐ DDL проверены
- ☐ Код проверен на совместимость с PS 5.1
- ☐ Критерии приёмки заполнены
- ☐ Декомпозиция оценена
- ☐ Риски описаны
- ☐ Документ конвертирован в HTML/PDF