




# FleetPilot

## Guide Utilisateur

Version 1.0 · Juin 2026



# Table des Matières

---

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 01 | Premiers Pas                 |
| 02 | Tableau de Bord              |
| 03 | Gestion des Hôtes            |
| 04 | Gestionnaire de Mises à Jour |
| 05 | Contrôleur VM                |
| 06 | Contrôleur de Stockage       |
| 07 | Gestion des Disques & SMART  |
| 08 | Intégration CheckMK          |
| 09 | Gestion des Utilisateurs     |
| 10 | Plugins & Extensions         |

---

# 01 Premiers Pas

---

FleetPilot est une plateforme web centralisée pour la gestion des serveurs, VMs, systèmes de stockage et disques dans des environnements IT hétérogènes.




Figure 1.1 — Page de connexion FleetPilot

## Configuration requise

FleetPilot fonctionne comme une application Python Flask sur des systèmes Linux. Un navigateur moderne (Chrome, Firefox, Edge) est requis. L'application est optimisée pour les résolutions d'écran à partir de 1280×720.

## Connexion

Ouvrez l'URL FleetPilot dans votre navigateur. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur "Sign In". Après une authentification réussie, vous serez automatiquement redirigé vers le tableau de bord.

## Interface Utilisateur

L'interface se divise en trois zones : la barre de navigation gauche avec tous les modules, la zone de contenu principale et l'en-tête avec le sélecteur de langue, le basculement de thème et le menu de profil.

# 02 Tableau de Bord

Le tableau de bord est la page d'aperçu centrale de FleetPilot. Il affiche toutes les métriques clés en un coup d'œil et peut être entièrement personnalisé.




Figure 2.1 — Tableau de bord FleetPilot personnalisable

## Statistiques Rapides

Les sept cartes de métriques en haut affichent : Hôtes gérés, Lecteurs de disque, Exécutions de mise à jour, Utilisateurs actifs, Contrôleurs VM, Contrôleurs de stockage et Tags uniques.

## Personnalisation

Cliquez sur "Customize" en haut à droite pour activer le mode édition. En mode édition, vous pouvez glisser-déposer les widgets dans un nouvel ordre. Cliquez sur le symbole X rouge d'un widget pour le masquer. Sauvegardez avec "Save Layout".

## Widgets Disponibles

Le tableau de bord propose 10 widgets : Statistiques rapides, Aperçu de la flotte, Contrôleurs VM, Contrôleurs de stockage, Résumé SMART, Répartition par environnement, Nuage de tags, Mises à jour récentes, Cartes de navigation et Widgets de plugins.

# 03 Gestion des Hôtes

La gestion des hôtes est au cœur de FleetPilot. Tous les serveurs, PC et stations de travail gérés sont enregistrés et organisés ici.




Figure 3.1 — Gestion des hôtes avec options de filtrage

## Ajouter un Hôte

Cliquez sur "+ Add Host" dans l'en-tête. Remplissez le formulaire : Nom (obligatoire), adresse IP ou nom d'hôte, Environnement, Criticité, utilisateur SSH, groupe, tags et description.

## Filtrer et Rechercher

Utilisez la barre de recherche pour filtrer les hôtes par nom, IP, groupe, tag ou description. Les menus déroulants permettent de filtrer par environnement, criticité, tags et groupes.

## Actions sur les Hôtes

Chaque entrée d'hôte propose : Modifier, SSH, MAC, Mettre à jour et Supprimer. Toutes les actions sont journalisées.

# 04 Gestionnaire de Mises à Jour

Le gestionnaire de mises à jour permet la gestion centralisée et l'exécution des mises à jour système sur tous les hôtes gérés.




Figure 4.1 — Tableau de bord des mises à jour

## Démarrer une Mise à Jour

Naviguez vers un hôte et cliquez sur "Update". Le processus de mise à jour est affiché en temps réel via Server-Sent Events dans le navigateur.

## Historique des Mises à Jour

Le tableau de bord affiche l'historique de toutes les mises à jour effectuées avec horodatage, nom d'hôte et résultat.

## Mises à Jour Automatiques

FleetPilot prend en charge la configuration de planifications de mises à jour automatiques.

# 05 Contrôleur VM

Le contrôleur VM permet l'intégration et la surveillance des plateformes de virtualisation comme Proxmox VE et Veeam.




Figure 5.1 — Contrôleur VM avec intégration Proxmox

## Connexion Proxmox VE

Cliquez sur "+ Add Endpoint" et sélectionnez "Proxmox VE". Entrez l'hôte, le port (par défaut : 8006), l'utilisateur et le token API ou le mot de passe.

## Aperçu des VMs

Après une connexion réussie, toutes les VMs et conteneurs du cluster Proxmox sont listés avec statut, utilisation CPU, consommation RAM et uptime.

## Inventaire des Disques

Le bouton "Disks" affiche tous les disques durs physiques de l'hôte Proxmox avec statut SMART, modèle, capacité et état.

# 06 Contrôleur de Stockage

Le contrôleur de stockage intègre les systèmes NAS et SAN comme TrueNAS, Synology et d'autres plateformes de stockage.




Figure 6.1 — Aperçu du contrôleur de stockage

## Ajouter un Système de Stockage

Cliquez sur "+ Add Controller" et sélectionnez le type (TrueNAS, Synology, NAS générique). Entrez les détails de connexion.

## Aperçu des Pools et Volumes

FleetPilot affiche tous les pools de stockage, volumes et leur utilisation. Les niveaux de remplissage critiques sont mis en évidence (Jaune : >75%, Rouge : >90%).

## Inventaire des Disques

Les disques durs physiques du système de stockage peuvent être récupérés et intégrés dans la surveillance SMART.



# 07 Gestion des Disques & SMART

Le module de gestion des disques surveille l'état de santé de tous les disques durs et SSD via le protocole SMART.




Figure 7.1 — Tableau de bord SMART

## Surveillance SMART

Le tableau de bord SMART affiche tous les disques surveillés avec leur statut de santé actuel : Sain (vert), Avertissement (jaune) ou Critique (rouge).

## Outils Disque

Le module Disk Tools permet la gestion directe des disques : démarrer un test SMART, afficher la liste détaillée des attributs, exporter l'inventaire des disques.

## Interrogation Automatique

FleetPilot interroge les données SMART automatiquement à des intervalles configurables.

# 08 Intégration CheckMK

FleetPilot s'intègre parfaitement avec CheckMK pour des fonctions de surveillance avancées.




Figure 8.1 — Tableau de bord d'intégration CheckMK

## Connexion CheckMK

Naviguez vers "CheckMK" dans la barre latérale. Entrez l'URL CheckMK, le nom du site et un token API.

## Authentification API

Toutes les requêtes API CheckMK nécessitent un token Bearer valide transmis dans l'en-tête HTTP.

## Données de Surveillance

Après une connexion réussie, FleetPilot affiche le statut des hôtes, les états des services et les alertes actives de CheckMK.

# 09 Gestion des Utilisateurs

FleetPilot dispose d'un système complet de gestion des utilisateurs avec contrôle d'accès basé sur les rôles.




Figure 9.1 — Gestion des utilisateurs

## Créer des Utilisateurs

Seuls les administrateurs peuvent créer de nouveaux utilisateurs. Naviguez vers "Server Update → Users" et cliquez sur "+ Add User".

## Politiques de Mot de Passe

Les mots de passe doivent comporter au moins 8 caractères. Le système utilise scrypt comme algorithme de hachage.

## Mises en Page du Tableau de Bord

Chaque utilisateur a sa propre mise en page de tableau de bord sauvegardée dans la base de données.

# 10 Plugins & Extensions

FleetPilot prend en charge un système de plugins pour les extensions et intégrations personnalisées.




Figure 10.1 — Gestionnaire de plugins

## Installer des Plugins

Naviguez vers "Plugins" dans la barre latérale. Cliquez sur "Install" à côté d'un plugin pour l'installer.

## Développement de Plugins

Des plugins personnalisés peuvent être développés en tant que modules Python.

## Scanner Réseau

Le scanner réseau intégré permet la découverte automatique des appareils sur le réseau via scan ARP.