exchange服务器默认是禁用ADRMS的集成功能的,我们可以通过exchange 2016的 powershell来查看。

可以看到InternalLicensingEnabled默认是false的。

```
[PS] C:\>Get-IRMConfiguration
正在创建新会话来隐式远程处理"Get-IRMConfiguration"命令...
InternalLicensingEnabled
                               : False
ExternalLicensingEnabled
                               : False
JournalReportDecryptionEnabled : True
ClientAccessServerEnabled
                              : True
SearchEnabled
                              : True
TransportDecryptionSetting
                              : Optional
EDiscoverySuperUserEnabled
                               : True
RMSOnlineKeySharingLocation
RMSOnlineVersion
ServiceLocation
PublishingLocation
LicensingLocation
                               : ()
```

如果不启用IRM集成,那即使部署了ADRMS功能,exchange也无法初始化连接到企业内部的RMS服务器,不能使用ADRMS的功能。

我们使用下面的命令来启用IRM功能。

```
[PS] C:\>Set-IRMConfiguration -InternalLicensingEnabled $true
```

设置完成后,再次查看确认。

```
[PS] C:\>Get-IRMConfiguration
                              : True
InternalLicensingEnabled
ExternalLicensingEnabled
                             : False
JournalReportDecryptionEnabled : True
ClientAccessServerEnabled
                            : True
SearchEnabled
                             : True
TransportDecryptionSetting
                            : Optional
EDiscoverySuperUserEnabled
                              : True
RMSOnlineKeySharingLocation
RMSOnlineVersion
ServiceLocation
PublishingLocation
LicensingLocation
                             : {}
```

配置完成后,我们测试一下配置,确保测试均通过。

```
Results: 正在检查 Exchange Server ...

- 通过: Exchange Server 正在企业中运行。
正在加载 IRM 配置...

- 通过: 已成功加载 IRM 配置。
正在检索 RMS 证书 Uri ...

- 通过: RMS 版本 Uri ...

- 通过: RMS 发布 Uri ...

- 通过: RMS 发布 Uri ...

- 通过: RMS 发布 Uri ...

- 通过: 已获取的 RAC 和 CLC。
正在获取 RMS 模板...

- 通过: 已获取 RMS 模板。
正在检索 RMS 许可 Uri ...

- 通过: 已获取 RMS 模板。
正在检索 RMS 许可 Uri ...

- 通过: 已获取 RMS 模板。
正在检索 RMS 许可 Uri ...

- 通过: RMS 许可 Uri ...

- 通过: RMS 版本验证成功。
正在创建方布许可证...

- 通过: 已创建的发布许可证。
正在从 RMS 接权 Uri (https://rms.demo.com/_wmcs/licensing) 为'adminis tratoredemo.on/ 获取预许可证。
正在从 RMS 接权 Uri (https://rms.demo.com/_wmcs/licensing) 获取使用许可…

- 通过: 已获取预许可证。
正在从 RMS 接权 Uri (https://rms.demo.com/_wmcs/licensing) 获取使用许可…

- 通过: 已获取预许可证。
正在从 RMS 接权 Uri (https://rms.demo.com/_wmcs/licensing) 获取使用许可…

- 通过: 已获取预许可证。
```

IRM部署成功后,默认只能使用两个ADRMS内置的模板:不可转发、无限制。 后期我们可以自定义去配置更多的模板提供给用户使用。