🎨 Wall Color Tool (WCL)

`wcl` 是一個用 Bash 撰寫的小工具，能夠在終端機中輸出「置中」顯示、帶有背景色的文字。

使用方式

基本用法

```
wcl -[顏色] "你的文字"
```

- 範例

```
wcl -pink "Hello World!"
wcl -red "WARNING: Something is wrong."
```



進階用法

若你希望自訂 `字體顏色` 或 `加粗文字`，可搭配 `printf` 和定義好的顏色變數使用，前提是你需要定義好顏色變數
我知道這太複雜了，後期會新增加快速的寫法的

- 範例

```
RED='\033[38;2;255;0;0m'
NC='\033[0m'
printf "${RED}"; wcl -green "Red Massage"; echo -n "${NC}"
```



幫助文檔

如要查看幫助文檔終端鍵入 `wcl -h` `wcl -help` `wcl --help`

`wcl`所支援的顏色 🎨

參數	顏色說明
`-yellow`	黃色
`-pink`	粉色
`-gray`	灰色
`-red`	紅色
`-green`	綠色
`-blue`	藍色
`-purple`	紫色
`-cyan`	青色

安裝

由於我們在v1.0版本大幅度重寫了wcl
重寫後的版本與之前完全不同，可以說幾乎全都重新編寫了一遍
因此，我們希望您可以在安裝時選擇不低於1.0的版本

- 1: 克隆倉庫 (推薦方式)
  終端鍵入

```
git clone https://github.com/ClydeCole/Wall_color
cd Wall_color
./install.sh
```

- 2: 下載源碼解壓縮安裝
  - 下載某一版本zip源碼
  - 解壓縮
  - 進入目錄
  - 執行 `./install.sh`

詳細演示

- 克隆倉庫

```
[test@archlinux ~]$ git clone https://github.com/ClydeCole/Wall_color
正複製到 'Wall_color'...
remote: Enumerating objects: 124, done.
remote: Counting objects: 100% (45/45), done.
remote: Compressing objects: 100% (32/32), done.
remote: Total 124 (delta 23), reused 24 (delta 13), pack-reused 79 (from 1)
接收物件中: 100% (124/124), 695.08 KiB | 3.44 MiB/s, 完成.
處理 delta 中: 100% (55/55), 完成.
```

- 進入文件夾

```
[test@archlinux ~]$ ls
Wall_color
[test@archlinux ~]$ cd Wall_color/
[test@archlinux Wall_color]$ ls
color  functions  help  install-wcl.sh  picture  README.md  settings.conf  wcl
```

- 運行安裝腳本

```
[test@archlinux Wall_color]$ ./install-wcl.sh
WCL安裝完成

如果你沒有將~/.local/bin添加進你的.rc文檔內
請在你的終端鍵入(注意, 將bashrc更換成你的run command文檔名稱):
echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc && source ~/.bashrc

請選擇你的語言:
1. 正體中文
2. English
輸入你的選擇 (1/2): 2
```

```
[test@archlinux Wall_color]$ echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc && source ~/.bashrc
```

卸載

- 使用卸載命令`wcl --uninstall`刪除

```
[test@archlinux Wall_color]$ wcl --uninstall
你確定要刪除 WCL 嗎(y/N)
y
[test@archlinux Wall_color]$ wcl
bash: /home/test/.local/bin/wcl: 沒有此一檔案或目錄
[test@archlinux Wall_color]$
```

- 終端刪除文件

```
rm ~/.local/bin/wcl
rm -rf ~/.local/share/wcl/
```

🌐 語言支援

- 首次安裝時提示選擇語言
  英語/中文
- 在終端鍵入 `wcl -lang "指定語言"` 或 `wcl -lang` 進行修改語言

👤 製作者

- `Clyde Cole`

GitHub: Clyde Cole

依據目前測試，文字顯示效果兼容性較高