

こどプロベーシック2 回答プログラム 10月

ミッション 1

ロボットで色ぬりしよう
矢じるしを上下に動かそう!

まじかしさ



POINT!



「最背面」になっていることを確認してください。
初期設定では「最前面」です。

ミッション 2

ロボットで色ぬりしよう
矢じるしの向きに動かそう!

まじかしさ



※ミッション5
で削除



POINT!



条件を「x座標=200」としてしまうと、
例えばx=185に居た時に15歩移動すると、x=205となり
X=200が成立しなくなるためバグになります。こういう場合は基準となる値を超えたとき
など範囲で指定すると安全です。

こどプロベーシック2 回答プログラム 10月

ミッション 3

ロボットで色ぬりしよう
あるある
歩きながら色をつけよう!

まちかしさ



ミッション 4

コインさがしゲームを作ろう
なな
長おしそうさを作ろう!

まちかしさ



Scratchで長押し操作する時に
よく使うプログラムですが
直感的でないため、解くという行為が難
しい問題になっています。
悩むようなら早めに答えをみせて、
使って慣れてもらうと良いです。

こどプロベーシック2 回答プログラム 10月

ミッション 5

コインさがしゲームを作ろう

キーをはなして動くようにしよう!

まじかしさ



削除する



POINT!




「はっしゃを送る」にすると、動き終わるのを待たずに、再度スペースキー操作が出来るようになります。
ゲームシステムの好みになるため、そのやり方でも問題ないです。
ただそうする場合は、「はっしゃ」を受け取った直後、かつ矢印に行く前に「ペンをあげる」をいれておかないと移動の軌跡がついてしまいます。

こどプロベーシック2 回答プログラム 10月

ミッション 6

コインさがしゲームを作ろう
コインを配ちしよう!


まじかしせ



POINT!



この数字は「半角」でないと、コスチューム番号「1」であることが判定できません。
「全角」の「1」を入力しているとぱっと見正しく見えてしまうのでうまく動かないときは数字を注意してみてください。
ミッション7で連続クリックでクリア音が鳴ってしまう時は、ここの可能性が高いです。
(Scratchだけでなくコードプログラミングでも多発する有名な不具合です。)



こどプロベーシック2 回答プログラム 10月


ミッション 7

コインさがしゲームを作ろう
ゲームクリアを作ろう!

まじかしさ



たんさクンの下の「～まで繰り返す」の
スクリプトが止まることで、動きを止めて
います。



「すべてを止める」だと
クリア音などクリア演出も止まるので、
特定のスクリプトを止めたいときに使っ
ます

こどプロベーシック2 回答プログラム 10月

ミッション 8

画用紙に絵をかこう

ロボットで絵をかいてみよう!

めざかしさ



POINT!



ペンの色を直接指定するやり方でなく、「10」にするにしています。これは、「ペンの色を10ずつ変える」など数値をあとから変えたいときは最初から数値を設定しておかないとうまく動かないためです。Scratch固有の問題となります。

ミッション 9

画用紙に絵をかこう

三角形を3つれんぞくでかこう!

めざかしさ



図形間の線を消したと時作るプログラム。好みの問題となるためテキストでは割愛